

Pole, ukazatel, textový řetězec, vstup a výstup programu

Jan Faigl

Katedra počítačů
Fakulta elektrotechnická
České vysoké učení technické v Praze

Přednáška 05

B0B36PRP – Procedurální programování

Přehled témat

- Část 1 – Pole, ukazatele a řetězce

Pole

Ukazatele

Funkce a předávání parametrů

Vstup a výstup programu

Ukazatele a pole

Textové řetězce

S. G. Kochan: kapitoly 7, 10, 11

- Část 2 – Zadání 4. domácího úkolu (HW04)


Část I Pole a ukazatele

Pole

- Datová struktura pro uložení **více hodnot stejného typu**.
- Slouží k reprezentaci posloupnosti hodnot v paměti. *Hodnoty uloženy v souvislém bloku paměti.*
- Jednotlivé prvky mají identickou velikost a jejich relativní adresa vůči počátku pole je jednoznačně určena.
 - Prvky můžeme adresovat pořadím prvku v poli.

Relativní „adresa“ vůči prvnímu prvku.

„adresa“ = velikost_prvku * index_prvku_v_poli



- Proměnná typu pole reprezentuje adresu vyhrazeného paměťového prostoru, kde jsou hodnoty uloženy.
 $Adresa_prvku = adresa_prvního_prvku + velikost_typu * index_prvku_v_poli$
- Definicí proměnné dochází k alokaci paměti pro uložení definovaného počtu hodnot příslušného typu.
- **Velikost pole statické délky nelze měnit.**

Garance souvislého přístupu k položkám pole.

Definice pole

- Hodnota proměnné typu pole je odkaz (adresa) na místo v paměti, kde je pole uloženo.
- Definice proměnné typu pole se skládá z typu prvků, jména proměnné a hranatých závorek []

typ proměnná [];

- Závorky [] slouží také k přístupu (adresaci) prvku.
proměnná _typu _pole [index _prvku _pole]

Příklad definice proměnné typu pole hodnot typu int. Alokace paměti pro až 10 prvků pole.

```
int array[10]; Tj. 10 × sizeof(int)


printf("Size of array %lu\n", sizeof(array));
printf("Item %i of the array is %i\n", 4, array[4]);

Size of array 40
Item 4 of the array is -5728 Hodnoty pole nejsou inicializovány!
```

Pole – Příklad vizualizace alokace přiřazení hodnot

- Proměnná typu pole odkazuje na začátek paměti, kde jsou alokovány jednotlivé prvky pole.
- Přístup k prvkům je prostřednictvím indexového operátoru [], který určí adresu konkrétního prvku pole z typu proměnné.

```
1 int i;
2 int a[2];
3
4 i = 1;
5
6 a[1] = 5;
7 a[0] = 7;
```



Pro účely vizualizace začíná alokace proměnných na adrese 0x100. Automatické proměnné na zásobníku jsou však zpravidla alokovány od horní adresy k adresám nižším.

Pole (array)

- Pole je posloupnost prvků **stejného typu**.
- K prvkům pole se přistupuje pořadovým číslem prvku.
- **Index prvního prvku je vždy roven 0**.
- Prvky pole mohou být proměnné libovolného typu. *I strukturované typy, viz další přednáška.*
- Pole může být jednorozměrné nebo vícerozměrné. *Pole polí (...) prvků stejného typu.*
- Prvky pole určuje: **jméno, typ, počet prvků**.
- **Prvky pole tvoří v paměti souvislou oblast!**
- Velikost pole (v bajtech) je dána počtem prvků pole *n* a **typem prvku**, tj. **n * sizeof(typ)**.
- Textový řetězec je pole typu **char**, kde poslední prvek je **'\0'**.

C nekontroluje za běhu programu, zdali je index platný!

Pole – Příklad 1/3

- Definice jednorozměrného a **dvourozměrného** pole.
- ```
/* jednorozmerne pole prvku typu char */
char simple_array[10];

/* dvourozmerne pole prvku typu int */
int two_dimensional_array[2][2];
```
- Přístup k prvkům pole **m[1][2] = 2\*1**;
  - Příklad definice pole a tisk hodnot prvků

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(void)
4 {
5 int array[5];
6
7 printf("Size of array: %lu\n", sizeof(array));
8 for (int i = 0; i < 5; ++i) {
9 printf("Item[%i] = %i\n", i, array[i]);
10 }
11 return 0;
12 }
```

Size of array: 20  
Item[0] = 1  
Item[1] = 0  
Item[2] = 740314624  
Item[3] = 0  
Item[4] = 0  
  
lec05/array.c

## Pole – Příklad 2/3 – Definice pole

```

1 #include <stdio.h>
2
3 int main(void)
4 {
5 int array[10];
6
7 for (int i = 0; i < 10; i++) {
8 array[i] = i;
9 }
10
11 int n = 5;
12 int array2[n * 2];
13
14 for (int i = 0; i < 10; i++) {
15 array2[i] = 3 * i - 2 * i * i;
16 }
17
18 printf("Size of array: %lu\n", sizeof(array));
19 for (int i = 0; i < 10; ++i) {
20 printf("array[%i]=%+2i \t array2[%i]=%6i\n", i, array[i], i,
21 array2[i]);
22 }
23 return 0;

```

Size of array: 40  
array[0]=+0 array2[0]= 0  
array[1]=+1 array2[1]= 1  
array[2]=+2 array2[2]= -2  
array[3]=+3 array2[3]= -9  
array[4]=+4 array2[4]= -20  
array[5]=+5 array2[5]= -35  
array[6]=+6 array2[6]= -54  
array[7]=+7 array2[7]= -77  
array[8]=+8 array2[8]= -104  
array[9]=+9 array2[9]= -135

lec05/demo-array.c

## Pole variabilní délky

- C99 umožňuje definovat tzv. pole variabilní délky – délka pole je určena za běhu programu.  
*V předchozích verzích bylo nutné znát délku při kompilaci.*
- Délka pole tak může být, např. argument funkce.

```

void fce(int n)
{
 // int local_array[n] = { 1, 2 }; inicializace není dovolena
 int local_array[n]; // variable length array

 printf("sizeof(local_array) = %lu\n", sizeof(local_array));
 printf("length of array = %lu\n", sizeof(local_array) / sizeof(int));
 for (int i = 0; i < n; ++i) {
 local_array[i] = i * i;
 }
}

int main(int argc, char *argv[])
{
 fce(argc);
 return 0;
}

```

lec05/fce\_var\_array.c

- Pole variabilní délky však nelze v definici inicializovat.

## Pole – Příklad 3/3 – Definice pole s inicializací

```

1 #include <stdio.h>
2
3 int main(void)
4 {
5 int array[5] = {0, 1, 2, 3, 4};
6
7 printf("Size of array: %lu\n", sizeof(array));
8 for (int i = 0; i < 5; ++i) {
9 printf("Item[%i] = %i\n", i, array[i]);
10 }
11 return 0;
12 }

```

Size of array: 20  
Item[0] = 0  
Item[1] = 1  
Item[2] = 2  
Item[3] = 3  
Item[4] = 4

lec05/array-init.c

■ Inicializace pole

```

double d[] = { 0.1, 0.4, 0.5 }; // inicializace pole hodnotami
char str[] = "hallo"; // inicializace pole textovým literálem
char s[] = { 'h', 'a', 'l', 'l', 'o', '\0' }; //inicializace prvků
int m[3][3] = { { 1, 2, 3 }, { 4, 5, 6 }, { 7, 8, 9 } };
char cmd[10] = { "start", "stop", "pause" };

```

## Pole ve funkci a jako argument funkce

- Lokálně definované pole ve funkci má rozsah platnosti pouze v rámci funkce (bloku).

```

void fce(int n)
{
 int array[n];
 // počítání s array
 {
 int array2[n*2];
 } // po skončení bloku array2 automaticky zaniká
 // zde již není array2 přístupné
} // po skončení funkce, pole array automaticky zaniká

```

- Pole je automaticky vytvořeno a po skončení bloku (funkce) automaticky zaniká (paměť je uvolněna).  
*Více o pamětových třídách na 6. přednášce.*
- Lokální proměnné jsou ukládány na tzv. zásobník, který má zpravidla relativně malou velikost, proto pro velká pole může být vhodnější alokovat paměť dynamicky a použít **ukazatele**.
- Pole může být argumentem funkce

```
void fce(int array[]);
```

hodnota je však předávána jako **ukazatel!**

# Ukazatel (pointer)

- Ukazatel (pointer) je proměnná jejíž **hodnota je adresa** paměti jiné proměnné.
- Pointer *odkazuje* na jinou proměnnou.
 

*Odkazuje na oblast paměti, kde je uložena hodnota proměnné*
- Ukazatel má typ** proměnné, na kterou může ukazovat.
 

*Důležité pro ukazatelovou aritmetiku*

  - Ukazatel na hodnoty (proměnné) základních typů: `char`, `int`, ...
  - „Ukazatel na pole“; *ukazatel na funkci*; *ukazatel na ukazatele*
- Ukazatel může být též bez typu (**void**).
  - Velikost proměnné nelze z vlastnosti ukazatele určit.
  - Pak může obsahovat adresu libovolné proměnné.
- Prázdňá adresa ukazatele je definovaná hodnotou konstanty **NULL**.
 

*Textová konstanta (makro) preprocesoru definovaná jako „null pointer constant“.*

**C99 – lze též použít „int“ hodnotu 0**

**C za běhu programu nekontroluje platnost adresy (hodnoty) ukazatele.**

*Ukazatele umožňují psát efektivní kódy, při neobezřetném používání mohou vést k chybám. Proto je důležité osvojit si princip nepřímého adresování a pochopit organizaci a přístup do paměti.*

# Proměnné typu ukazatel (pointer) – příklady

```
int i = 10; /* i -- promenna typu int
 &i -- adresa promenne i */

int *pi; /* definice promenne typu pointer
 pi -- pointer na promenu typu int
 *pi -- promenna typu int */

pi = &i; /* do pi se ulozi adresa promenne i */

int b; /* promenna typu int */

b = *pi; /* do promenne b se ulozi obsah adresy
 ulozene v ukazeteli pi */
```

# Referenční a dereferenční operátor

- Referenční operátor – &**
  - Vrací adresu paměti, kde je uložena hodnota proměnné, před kterou je uveden.
 

**&proměnná**
- Dereferenční operátor – \***
  - Vrací **l-hodnotu** (l-value) odpovídající hodnotě na adrese ukazatele.
 

**\*proměnná typu ukazatel**
  - Umožňuje číst a zapisovat hodnotu na adrese dané obsahem ukazatele, např. ukazatel na hodnotu typu `int` (tj. `int *p`).
 

```
*p = 10; // zápis hodnoty 10 na adresu uloženou v proměnné p
int a = *p; // čtení hodnoty z adresy uložené v p
```
- Pro tisk hodnoty ukazatele (adresy) lze ve funkci `printf()` použít řídicí řetězec `"%p"`.
 

```
int a = 10;
int *p = &a;


printf("Value of a %i, address of a %p\n", a, &a);
printf("Value of p %p, address of p %p\n", p, &p);

Value of a 10, address of a 0x7fffffff95c
Value of p 0x7fffffff95c, address of p 0x7fffffff950
```

# Ukazatele – Příklad vizualizace alokace přiřazení hodnot

```
1 char c;
2
3 c = 10;
4
5 char *pc;
6
7 pc = &c;
8
9 int i = 17;
10 int *pi = &i;
11
12 *pi = 15;
13 *pc = 2;
14
15 int **ppi = π
```

*Pro účely vizualizace začíná alokace proměnných na adrese 0x100. Automatické proměnné na zásobníku jsou však zpravidla alokovány od horní adresy k adresám nižším.*



- Ukazatele jsou proměnné, které uchovávají adresy jiných proměnných.



### Funkce a předávání parametrů – příklad

- Proměnná `a` realizuje **volání hodnotou**, proměnná `b` realizuje „*volání odkazem*“.

```
void fce(int a, char* b)
{
 a += 1;
 (*b)++;
}
int a = 10;
char b = 'A';
printf("Before call a: %d b: %c\n", a, b);
fce(a, &b);
printf("After call a: %d b: %c\n", a, b);
```

- Výstup  
Before call a: 10 b: A  
After call a: 10 b: B

lec05/function\_call.c

### Argumenty funkce main

- Základní tvar funkce `main`

```
int main(int argc, char *argv[]) { ... }
```

- `argc` – obsahuje počet argumentů programu *Včetně jména spouštěného programu*
  - Argumenty jsou textové řetězce oddělené mezerou (bílým znakem)
- `argv` – pole ukazatelů na hodnoty typu `char` *Typ „čteme“ zprava doleva*
  - Pole `argv` má velikost (počet prvku) daný hodnotou `argc`.
  - Každý prvek pole `argv[i]` obsahuje adresu, kde je uložen textový řetězec argumentu (tj. typ `char*`).
  - Textový řetězec (argument) je posloupnost znaků (typ `char`) zakončený znakem `'\0'`. *„null character“ – konec textového řetězce*
- Alokace paměti pro uložení argumentů (textových řetězců) je provedena při spuštění programu.

*V případě programu pro OS zajišťuje zavaděč programu („loader“) a standardní knihovna C.*

### Funkce main a její tvary

- Základní tvar funkce `main`

```
int main(int argc, char *argv[]) { ... }
```

- Alternativně pak také

```
int main(int argc, char **argv) { ... }
```

- Argumenty funkce nejsou nutné

```
int main(void) { ... }
```

- Rozšířená funkce o nastavení proměnných prostředí

```
int main(int argc, char **argv, char **envp) { ... }
```

*Přístup k proměnným prostředí funkcí `getenv()` z knihovny `<stdlib.h>`.*

*Pro Unix a MS Windows*

lec05/main\_env.c

- Rozšířená funkce o specifické parametry Mac OS X

```
int main(int argc, char **argv, char **envp, char **apple);
```

### Předávání parametrů programu

- Při spuštění programu můžeme předat parametry programu prostřednictvím argumentů.

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(int argc, char *argv[])
4 {
5 printf("Number of arguments %i\n", argc);
6 for (int i = 0; i < argc; ++i) {
7 printf("argv[%i] = %s\n", i, argv[i]);
8 }
9 return argc > 0 ? 0 : 1;
10 }
```

```
clang demo-arg.c -o arg
./arg one two three
Number of arguments 4
argv[0] = ./arg
argv[1] = one
argv[2] = two
argv[3] = thre
```

lec05/demo-arg.c

- Voláním `return` ve funkci `main()` vrátíme z programu návratovou hodnotu, se kterou můžeme dále pracovat.

*Např. v interpretu příkazů (shellu).*

```
./arg >/dev/null; echo $?
1
./arg first >/dev/null; echo $?
0
```

- Návratová hodnota programu je uložena v proměnné `$_`, kterou lze vypsát příkazem `echo`.
- `>/dev/null` přesměruje standardní výstup do `/dev/null`.

# Interakce programu s uživatelem

- Funkce `int main(int argc, char *argv[])`
  - Při spuštění programu lze předat parametry (textové řetězce).
  - Při ukončení programu lze předat návratovou hodnotu.
 

*Konvence 0 bez chyb, ostatní hodnoty chybový kód.*
  - Při běhu programu lze číst ze standardního vstupu a zapisovat na standardní výstup.
 

*Např. `scanf()` nebo `printf()`*
  - Při spuštění programu lze vstup i výstup přeměřovat z/do souboru.
 

*Program tak nečeká na vstup uživatele (stisk klávesy „Enter“).*
  - Každý program (terminálový) má standardní vstup (`stdin`) a výstup (`stdout`) a dále pak standardní chybový výstup (`stderr`), které lze v shellu přeměřovat.
 

```
./program <stdin.txt >stdout.txt 2>stderr.txt
```
- Alternativou k `scanf()` a `printf()` lze využít `fscanf()` a `fprintf()`.
  - Funkce mají první argument soubor jinak, je syntax identická.
  - Soubory/proudy `stdin`, `stdout` a `stderr` jsou definovány v `<stdio.h>`.

# Pointery a pole

- Pointer ukazuje na vyhrazenou část paměti proměnné.
 

*Předpokládáme správné použití*
- Pole je označení souvislého bloku paměti.
 

```
int *p; //ukazatel (adresa) kde je ulozena hodnota int
int a[10]; //souvisly blok pameti pro 10 int hodnot

sizeof(p); //pocet bytu pro ulozeni adresy (8 pro 64bit)
sizeof(a); //velikost alokovaneho pole je 10*sizeof(int)
```
- Obě proměnné odkazují na paměť, kompilátor s nimi však pracuje **rozdílně**.
  - Proměnná typu pole je symbolické jméno pro místo v paměti, kde jsou uloženy hodnoty prvků pole.
 

*Kompilátor nahrazuje jméno přímo paměťovým místem.*
  - Ukazatel obsahuje adresu, na které je příslušná hodnota (nepřímé adresování).
- Při předávání pole jako parametru funkce je předáváno pole jako pointer (ukazatel).
 

*Viz kompilace souboru `main_env.c` překladačem `clang`*

# Příklad programu s výstupem na stdout a přeměřováním

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(int argc, char *argv[])
4 {
5 int ret = 0;
6
7 fprintf(stdout, "Program has been called as %s\n", argv[0]);
8 if (argc > 1) {
9 fprintf(stdout, "1st argument is %s\n", argv[1]);
10 } else {
11 fprintf(stdout, "1st argument is not given\n");
12 fprintf(stderr, "At least one argument must be given!\n");
13 ret = -1;
14 }
15 return ret;
16 }
```

*lec05/demo-stdout.c*

- Příklad výstupu – `clang demo-stdout.c -o demo-stdout`

```
./demo-stdout; echo $? ./demo-stdout 2>stderr
Program has been called as ./demo-stdout Program has been called as ./demo-stdout
1st argument is not given 1st argument is not given
At least one argument must be given!
255 ./demo-stdout ARGUMENT 1>stdout; echo $?
 0
```

# Příklad kompilace funkce s předáváním pole 1/2

- Argument funkce je pole.
 

```
1 void fce(int array[])
2 {
3 int local_array[] = { 2, 4, 6 };
4 printf("sizeof(array) = %lu -- sizeof(local_array) = %lu\n",
5 sizeof(array), sizeof(local_array));
6 for (int i = 0; i < 3; ++i) {
7 printf("array[%i]=%i local_array[%i]=%i\n", i, array[i], i, local_array[i]);
8 }
9 }
10 ...
11 int array[] = { 1, 2, 3 };
12 fce(array);
```

*lec05/fce\_array.c*
- Po překladu (`gcc -std=c99`) na `amd64`
  - `sizeof(array)` vrátí velikost 8 bajtů (64-bitová adresa)
  - `sizeof(local_array)` vrátí velikost 12 bajtů (3×4 bajty – `int`)
- Pole se funkcím předává jako ukazatel na první prvek.

## Příklad kompilace funkce s předáváním pole 2/2

- Kompilátor `clang` (ve výchozím nastavení) upozorňuje na záměnu `int*` za `int[]`.

```
clang fce_array.c
fce_array.c:7:16: warning: sizeof on array function parameter will return size
of 'int *' instead of 'int []' [-Wsizeof-array-argument]
 sizeof(array), sizeof(local_array));
 ^
fce_array.c:3:14: note: declared here
void fce(int array[])
 ^
1 warning generated.

lec05/fce_array.c
```

- Program lze zkompileovat, ale u předávaného pole se nelze spoléhat na velikost `sizeof`.
  - Ukazatel nenese informaci o velikosti alokované paměti!
- Pole ano „hlídá za nás kompilátor“.*

## Ukazatelová (pointerová) aritmetika

- S ukazately (pointery) lze provádět aritmetické operace `+` a `-`, tj. přičítat nebo odčítat celé číslo.
  - ukazatel = ukazatel stejného typu + (nebo -) a celé číslo (int).
  - Nebo lze používat zkrácený zápis např. `ukazatel += 1` a unární operátory např. `ukazatel++`.
- Aritmetické operace jsou užitečné pokud ukazatel odkazuje na více položek daného typu (souvislý blok paměti).
  - Např. pole položek příslušného typu;
  - Dynamicky alokovaný souvislý blok paměti.
- Přičtením hodnoty celého čísla k pointeru „posouváme“ hodnotu pointeru na další prvek, např.


```
int a[10];
int *p = a;

int i = *(p+2); //odkazuje na hodnotu 3. prvku pole a

 ■ Podle typu ukazatele se hodnota adresy příslušně zvýší.
 ■ (p+2) je ekvivalentní adrese p + 2*sizeof(int).
 ■ Příklad použití viz lec05/pointers_and_array.c
```

## Ukazatele a pole

- Proměnná pole `int a[3] = {1,2,3};`  
 a odkazuje na adresu prvního prvku pole.
- Proměnná ukazatel `int *p = a;`  
 Ukazatel `p` obsahuje adresu prvního prvku pole.
- Hodnota `a[0]` přímo reprezentuje hodnotu na adrese `0x10`.
- Hodnota `p` je adresa `0x10`, kde je uložena hodnota prvního prvku pole.
- Přiřazení `p = a` je legitimní. *Kompilátor zajistí přiřazení adresy prvního prvku do ukazatele.*
- Přístup ke druhému prvku lze `a[1]` nebo `p[1]`.
- Oběma přístupy se dostaneme na příslušné prvky pole, způsob je však odlišný — ukazatele využívají tzv. *pointerovou aritmetiku*.



<http://eli.thegreenplace.net/2009/10/21/are-pointers-and-arrays-equivalent-in-c>

## Příklad ukazatele a pole

```
1 int a[] = { 1, 2, 3, 4 };
2 int b[] = { [3] = 10, [1] = 1, [2] = 5, [0] = 0 };
 //initialization
3
4 // b = a; It is not possible to assign arrays
5 for (int i = 0; i < 4; ++i) {
6 printf("a[%i] =%3i b[%i] =%3i\n", i, a[i], i,
7 b[i]);
8 }
9 int *p = a; //you can use *p = &a[0], but not *p =
 &a
10 a[2] = 99;
11
12 printf("\nPrint content of the array 'a' with
 pointer arithmetic\n");
13 for (int i = 0; i < 4; ++i) {
14 printf("a[%i] =%3i p+%i =%3i\n", i, a[i], i,
15 *(p+i));
 }

a[0] = 1 b[0] = 0
a[1] = 2 b[1] = 1
a[2] = 3 b[2] = 5
a[3] = 4 b[3] = 10

Print content of the array 'a' using
pointer arithmetic
a[0] = 1 p+0 = 1
a[1] = 2 p+1 = 2
a[2] = 99 p+2 = 99
a[3] = 4 p+3 = 4

lec05/array_pointer.c
```

## Příklad předání ukazatele na pole

- Předáním pole jako ukazatele nemáme informaci o počtu prvků.
- Proto můžeme explicitně předat počet prvků v proměnné n.

```
1 #include <stdio.h>
2
3 void fce(int n, int *array) // array je lokální proměnná
4 { // typu ukazatel, můžeme změnit obsah paměti proměnné definované v main()
5 int local_array[] = {2, 4, 6};
6 printf("sizeof(array) = %lu, n = %i -- sizeof(local_array) = %lu\n",
7 sizeof(array), n, sizeof(local_array));
8 for (int i = 0; i < 3 && i < n; ++i) { //testujeme take n!
9 printf("array[%i]=%i local_array[%i]=%i\n", i, array[i], i, local_array[i]);
10 }
11 }
12 int main(void)
13 {
14 int array[] = {1, 2, 3};
15 fce(array, sizeof(array)/sizeof(int)); // pocet prvku
16 return 0;
17 }
```

lec05/fce\_pointer.c

- Přeš ukazatel array v fce() máme přístup do pole z main().

## Vícerozměrná pole

- Pole můžeme definovat jako vícerozměrná, např. 2D matice.

```
int m[3][3] = {
 { 1, 2, 3 },
 { 4, 5, 6 },
 { 7, 8, 9 }
};
printf("Size of m: %lu == %lu\n", sizeof(m), 3*3*sizeof(int));
for (int r = 0; r < 3; ++r) {
 for (int c = 0; c < 3; ++c) {
 printf("%3i", m[r][c]);
 }
 printf("\n");
}
```

lec05/matrix.c

## Příklad předání pole včetně velikosti využitím VLA

- **VLA (Variable Length Array)** – délka pole určena za běhu programu. **Pole je však stále předáváno jako ukazatel.** Získáváme tak především přehlednost kódu.

```
1 void print_array(int n, int a[n])
2 {
3 printf("Size of the array a is %lu\n", sizeof(a));
4 for (int i = 0; i < n; ++i) {
5 printf("array[%i]=%i\n", i, a[i]);
6 }
7 }
8
9 int main(int argc, char *argv[])
10 {
11 int n = 10;
12 if (argc > 1 && sscanf(argv[1], "%d", &n) != 1) {
13 fprintf(stderr, "Warning: cannot parse number from argv[1]!\n");
14 }
15 printf("Size of the array is %lu\n", sizeof(array));
16 int array[n]; //vla array size depends on n
17 for (int i = 0; i < n; ++i) {
18 array[i] = 2*i;
19 }
20 print_array(n, array);
21 return 0;
22 }
```

lec05/fce\_vla.c

## Vícerozměrná pole a vnitřní reprezentace

- Vícerozměrné pole je **vždy** souvislý blok paměti.  
Např. `int a[3][3]`; reprezentuje alokovanou paměť o velikosti  $9 \cdot \text{sizeof}(\text{int})$ , tj. zpravidla 36 bytů. Operátor `[]` nám tak především zjednodušuje zápis programu.

```
int *pm = (int *)m; // ukazatel na souvislou oblast m
printf("m[0][0]=%i m[1][0]=%i\n", m[0][0], m[1][0]); // 1 4
printf("pm[0]=%i pm[3]=%i\n", m[0][0], m[1][0]); // 1 4
```

lec05/matrix.c

- Dvourozměrné pole lze také definovat jako ukazatel na ukazatele (pole ukazatelů) na hodnoty konkrétního typu, např.
  - `int **a`; – ukazatel na ukazatele.
  - V obecném případě však takový ukazatel nemusí odkazovat na souvislou oblast, kde jsou alokovány jednotlivé prvky.
  - Proto při přístupu jako do jednorozměrného pole  
`int *b = (int *)a;`  
 nelze garantovat přístup do druhého řádku jako v přechozím příkladě.

### Pole a vícerozměrná pole jako parametr funkce

- **Parametr funkce je ukazatel na pole**, např. typu `int`

```
int (*p)[3] = m; // pointer to array of int
```

Size of p: 8  
Size of \*p: 12

```
printf("Size of p: %lu\n", sizeof(p));
printf("Size of *p: %lu\n", sizeof(*p)); // 3 * sizeof(int) = 12
```
- Funkci nelze deklarovat s argumentem typu `[][]`, např.

```
int fce(int a[][]);
```

neboť kompilátor nemůže určit adresu pro přístup na `a[i][j]`, neboť se používá adresová aritmetika odpovídající 2D poli.

Pro `int m[row][col]` totiž `m[i][j]` odpovídá hodnotě na adrese `*(m + col * i + j)`
- Je však možné funkci deklarovat například jako
  - `int g(int a[]);` což odpovídá deklaraci `int g(int *a);`
  - `int fce(int a[][13]);` – je znám počet sloupců
  - nebo `int fce(int a[3][3]);`.

### Řetězcové literály

- Formát – posloupnost znaků a řídicích znaků (escape sequences) uzavřená v uvozovkách.

```
"Řetězcová konstanta s koncem řádku\n"
```

  - Řetězcové konstanty oddělené oddělovači (white spaces) se sloučí do jediné, např.

```
"Řetězcová konstanta" " s koncem řádku\n"
```

se sloučí do

```
"Řetězcová konstanta s koncem řádku\n".
```
- Typ
  - Řetězcová konstanta je uložena v poli typu `char` a zakončená znakem `'\0'`. Např. řetězcová konstanta "word" je uložena jako

|     |     |     |     |      |
|-----|-----|-----|-----|------|
| 'w' | 'o' | 'r' | 'd' | '\0' |
|-----|-----|-----|-----|------|

*Pole tak musí být vždy o 1 položku delší než je vlastní text!*

### Inicializace pole

- Při definici můžeme hodnoty prvků pole inicializovat postupně nebo indexovaně.

*2D pole jsou inicializována po řádcích.*
- Při částečné inicializaci jsou ostatní prvky nastaveny na 0.

```
#define ROWS 3
#define COLS 3
void print(int rows, int cols, int m[rows][cols])
{
 for (int r = 0; r < rows; ++r) {
 for (int c = 0; c < cols; ++c) {
 printf("%4i", m[r][c]);
 }
 printf("\n");
 }
}

int m0[ROWS][COLS];
int m1[ROWS][COLS] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 };
int m2[ROWS][COLS] = { 1, 2, 3 };
int m3[ROWS][COLS] = { [0][0] = 1, [1][1] = 2, [2][2] = 3 };

print(ROWS, COLS, m0);
print(ROWS, COLS, m1);
print(ROWS, COLS, m2);
print(ROWS, COLS, m3);
```

m0 - not initialized  
-584032767743694227  
0 1 0  
740314624 0 0

m1 - init by rows  
1 2 3  
4 5 6  
7 8 9

m2 - partial init  
1 2 3  
0 0 0  
0 0 0

m3 - indexed init  
1 0 0  
0 2 0  
0 0 3

*lec05/array-inits.c*

### Textový řetězec

- Textový řetězec můžeme inicializovat jako pole znaků, tj. `char[]`.

```
char str[] = "123";
char s[] = {'5', '6', '7'};
```

```
printf("Size of str %lu\n", sizeof(str));
printf("Size of s %lu\n", sizeof(s));
printf("str '%s'\n", str);
printf(" s '%s'\n", s);
```

Size of str 4  
Size of s 3  
str '123'  
s '567123'

*lec05/array\_str.c*

  - Pokud není řetězec zakončen znakem `'\0'`, jako v případě proměnné `char s[]`, pokračuje výpis řetězce až do nejbližšího znaku `'\0'`.
  - Na textový řetězec lze odkazovat ukazatelem na znak `char*`.

```
char *sp = "ABC";
printf("Size of ps %lu\n", sizeof(sp));
printf(" ps '%s'\n", sp);
```

Size of ps 8  
ps 'ABC'

    - Velikost ukazatele je 8 bytů (pro 64-bit architekturu).
    - Textový řetězec musí být zakončen znakem `'\0'`.

*Alternativně lze řešit vlastní implementací s explicitním uložením délky řetězce.*

## Načítání textových řetězců

- Správnost alokace vstupních argumentů je zajištěna při spuštění.
- Načtení textového řetězce funkcí `scanf()`.
  - Použitím `%s` může dojít k přepisu paměti.

```
int main(int argc, char *argv[])
char str0[4] = "PRP"; // +1 \0
char str1[5]; // +1 for \0
printf("String str0 = '%s'\n", str0);
printf("Enter 4 chars: ");
scanf("%s", str1);
printf("You entered string '%s'\n", str1);
printf("String str0 = '%s'\n", str0);
```

Příklad výstupu programu:  
 String str0 = 'PRP'  
 Enter 4 chars: 1234567  
 You entered string '1234567'  
 String str0 = '67'

lec05/str\_scanf-bad.c

- Načtení maximálně 4 znaků zajistíme řídicím řetězcem `"%4s"`.

```
char str0[4] = "PRP";
char str1[5];
...
scanf("%4s", str1);
printf("You entered string '%s'\n", str1);
printf("String str0 = '%s'\n", str0);
```

Příklad výstupu programu:  
 String str0 = 'PRP'  
 Enter 4 chars: 1234567  
 You entered string '1234'  
 String str0 = 'PRP'

lec05/str\_scanf-limit.c

## Práce s textovými řetězci

- V C jsou řetězce pole znaků zakončené znakem `'\0'`.
- Základní operace jsou definovány v knihovně `<string.h>`, například pro kopírování nebo porovnání řetězců.
  - `char* strcpy(char *dst, char *src);`
  - `int strcmp(const char *s1, const char *s2);`
  - Funkce předpokládají dostatečný rozsah alokovaných polí
  - Funkce s explicitním limitem na maximální délku řetězců: `char* strncpy(char *dst, char *src, size_t len); int strncmp(const char *s1, const char *s2, size_t len);`
- Převod řetězce na číslo – `<stdlib.h>`
  - `atoi()`, `atof()` – převod celého a necelého čísla
  - `long strtol(const char *nptr, char **endptr, int base);`
  - `double strtod(const char *nptr, char **restrict endptr);`

Funkce `atoi()` a `atof()` jsou „*obsolete*“, ale mohou být rychlejší.

- Alternativně také např. `sscanf()`.

Více viz `man strcpy, strcmp, strtol, strtod, sscanf`.

## Zjištění délky textového řetězce

- Textový řetězec v C je pole (`char []`) nebo ukazatel (`char*`) odkazující na část paměti, kde je uložena příslušná posloupnost znaků.
- Textový řetězec je zakončen znakem `'\0'`.
- Délku textového řetězce lze zjistit sekvenčním procházením znak po znaku až k `'\0'`.

```
int getLength(char *str)
{
 int ret = 0;
 while (str && (*str++) != '\0') {
 ret += 1;
 }
 return ret;
}

for (int i = 0; i < argc; ++i) {
 printf("argv[%i]: getLength = %i -- strlen = %lu\n", i, getLength(
 argv[i]), strlen(argv[i]));
}
```

- Funkce pro práci s řetězci jsou ve standardní knihovně `<string.h>`.
- Délka řetězce – `strlen()`.
- **Dotaz na délku řetězce má lineární složitost  $O(n)$ .**

lec05/string\_length.c

Nebo jen `while (*str++) ret +=1;`

# Část II

## Část 2 – Zadání 4. domácího úkolu (HW04)

## Zadání 4. domácího úkolu HW04

Téma: **Prvočíselný rozklad**Povinné zadání: **2b**; Volitelné zadání: **3b**; Bonusové zadání: **5b**

- **Motivace:** Rozvinout znalost použití cyklů, proměnných a jejich reprezentace ve výpočetní úloze.
- **Cíl:** Osvojit si algoritmické řešení výpočetní úlohy.
- **Zadání:** <https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/b0b36prp/hw/hw04>
  - Načtení posloupnosti kladných celých čísel (menších než  $10^6$ ) zakončených nulou a jejich rozklad na prvočinitele.
  - **Volitelné zadání** rozšiřuje rozsah hodnot vstupní čísel až do  $10^8$  (celá čísla v rozsahu 64-bitů). S ohledem na výpočetní náročnost řešení vyžaduje sofistikovanější přístup výpočtu s využitím techniky *Eratosthenova síta*.
  - **Bonusové zadání** dále úlohu rozšiřuje zpracování čísel s až 100 ciframi. Řešení vyžaduje implementaci *vlastní reprezentace velkých celých čísel* spolu s *operacemi* celočíselného dělením se zbytkem.
- **Termín odevzdání:** 30.10.2021, 23:59:59 PDT.
- **Bonusová úloha:** 08.01.2022, 23:59:59 PST.

PDT – Pacific Daylight Time

PST – Pacific Standard Time

## Shrnutí přednášky

## Diskutovaná témata

- Jednorozměrná a vícerozměrná pole a jejich inicializace
- Ukazatel
- Textový řetězec
- Rozdíl mezi polem a ukazatelem
- Předávání polí funkcím
- Vstup a výstup programu - argumenty programu a návratová hodnota
- **Příště:** Ukazatele, paměťové třídy a volání funkcí