

Pole, ukazatel, textový řetězec, vstup a výstup programu

Jan Faigl

Katedra počítačů
Fakulta elektrotechnická
České vysoké učení technické v Praze

Přednáška 05

B0B36PRP – Procedurální programování

Jan Faigl, 2018

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

1 / 50

Pole Ukazatele Funkce a předávání parametrů Vstup a výstup programu Ukazatele a pole Textové řetězce

Část I

Pole a ukazatele

Přehled témat

■ Část 1 – Pole, ukazatele a řetězce

Pole

Ukazatele

Funkce a předávání parametrů

Vstup a výstup programu

Ukazatele a pole

Textové řetězce

S. G. Kochan: kapitoly 7, 10, 11

P. Herout: kapitola 10, 11, 12, 13

■ Část 2 – Zadání 4. domácího úkolu (HW04)


Jan Faigl, 2018

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

2 / 50

Pole Ukazatele Funkce a předávání parametrů Vstup a výstup programu Ukazatele a pole Textové řetězce

Pole

- Datová struktura pro uložení **více hodnot stejného typu**
- Slouží k reprezentaci posloupnosti hodnot v paměti
 - Hodnoty uloženy v souvislém bloku paměti*
- Jednotlivé prvky mají identickou velikost a jejich relativní adresa vůči počátku pole je jednoznačně určena
 - Prvky můžeme adresovat pořadím prvků v poli
 - Relativní „adresa“ vůči prvnímu prvku*
 - „adresa“=velikost_prvku * index_prvku_v_poli**
 - 
- Proměnná typu pole reprezentuje adresu vyhrazeného paměťového prostoru, kde jsou hodnoty uloženy
 - Adresa_prvku = adresa_prvního_prvku + velikost_typu * index_prvku_v_poli**
- Definice proměnné dochází k alokaci paměti pro uložení definovaného počtu hodnot příslušného typu
- **Velikost pole statické délky nelze měnit**
 - Garance souvislého přístupu k položkám pole*

Definice pole

- Hodnota proměnné typu pole je odkaz (adresa) na místo v paměti, kde je pole uloženo
- Definice proměnné typu pole se skládá z typu prvků, jména proměnné a hranatých závorek []
typ proměnná [];
- Závorky [] slouží také k přístupu (adresaci) prvků
proměnná _ typu _ pole [index _ prvku _ pole]

Příklad definice proměnné typu pole hodnot typu int. Alokace paměti pro až 10 prvků pole.

`int array[10];` Tj. $10 \times \text{sizeof(int)}$

```
printf("Size of array %lu\n", sizeof(array));
printf("Item %i of the array is %i\n", 4, array[4]);
```

Size of array 40

Item 4 of the array is -5728

Hodnoty pole nejsou inicializovány!

Pole – Příklad 1/3

- Definice jednorozměrného a dvourozměrného pole

```
/* jednorozmerne pole prvku typu char */
char simple_array[10];

/* dvourozmerne pole prvku typu int */
int two_dimensional_array[2][2];
```

- Přístup k prvkům pole

m[1][2] = 2*1;

- Příklad definice pole a tisk hodnot prvků

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(void)
4 {
5     int array[5];
6
7     printf("Size of array: %lu\n", sizeof(array));
8     for (int i = 0; i < 5; ++i) {
9         printf("Item[%i] = %i\n", i, array[i]);
10    }
11    return 0;
12 }
```

Size of array: 20
Item[0] = 1
Item[1] = 0
Item[2] = 740314624
Item[3] = 0
Item[4] = 0

lec05/array.c

Pole (array)

- Pole je posloupnost prvků stejného typu
- K prvkům pole se přistupuje pořadovým číslem prvku
- Index prvního prvku je vždy roven 0
- Prvky pole mohou být proměnné libovolného typu
I strukturované typy, viz další přednáška
- Pole může být jednorozměrné nebo vícerozměrné
Pole polí (...) prvků stejného typu.
- Prvky pole určuje: jméno, typ, počet prvků
- Prvky pole tvoří v paměti souvislou oblast!
- Velikost pole (v bajtech) je dána počtem prvků pole n a typem prvku, tj. $n * \text{sizeof(typ)}$
- Textový řetězec je pole typu char, kde poslední prvek je '\0',
C nekontroluje za běhu programu, zdali je index platný!

Pole – Příklad 2/3

- Příklad definice pole

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(void)
4 {
5     int array[10];
6
7     for (int i = 0; i < 10; i++) {
8         array[i] = i;
9     }
10    int n = 5;
11    int array2[n * 2];
12
13    for (int i = 0; i < 10; i++) {
14        array2[i] = 3 * i - 2 * i * i;
15    }
16
17    printf("Size of array: %lu\n", sizeof(array));
18    for (int i = 0; i < 10; ++i) {
19        printf("array[%i]=%+2i \t array2[%i]=%6i\n", i,
20               array[i], i, array2[i]);
21    }
22    return 0;
23 }
```

Size of array: 40
array[0]=+0 array2[0]= 0
array[1]=-+1 array2[1]= 1
array[2]=-+2 array2[2]=-2
array[3]=-+3 array2[3]=-9
array[4]=-+4 array2[4]=-20
array[5]=-+5 array2[5]=-35
array[6]=-+6 array2[6]=-54
array[7]=-+7 array2[7]=-77
array[8]=-+8 array2[8]=-104
array[9]=-+9 array2[9]=-135

lec05/demo-array.c

Pole – Příklad 3/3

- Příklad definice pole s inicializací

```

1 #include <stdio.h>
2
3 int main(void)
4 {
5     int array[5] = {0, 1, 2, 3, 4};
6
7     printf("Size of array: %lu\n", sizeof(array));
8     for (int i = 0; i < 5; ++i) {
9         printf("Item[%i] = %i\n", i, array[i]);
10    }
11    return 0;
12 }
```

lec05/array-init.c

- Inicializace pole

```

double d[] = { 0.1, 0.4, 0.5 }; // inicializace pole hodnotami
char str[] = "hallo"; // inicializace pole textovým literálem
char s[] = { 'h', 'a', 'l', 'l', 'o', '\0' }; // inicializace prvků
int m[3][3] = { { 1, 2, 3 }, { 4, 5, 6 }, { 7, 8, 9 } };
char cmd[] [10] = { "start", "stop", "pause" };
```

Jan Faigl, 2018

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

10 / 50

Pole ve funkci a jako argument funkce

- Lokálně definované pole ve funkci má rozsah platnosti pouze v rámci funkce (bloku)

```

void fce(int n)
{
    int array[n];
    // počítání s array
    {
        int array2[n*2];
    } // po skončení bloku array2 automaticky zaniká
    // zde již není array2 přístupné
} // po skončení funkce, pole array automaticky zaniká
    ■ Pole je automaticky vytvořeno a po skončení bloku (funkce) automaticky zaniká (paměť je uvolněna) Více o paměťových třídách na 6. přednášce
    ■ Lokální proměnné jsou ukládány na tzv. zásobník, který má zpravidla relativně malou velikost, proto pro velká pole může být vhodnější alokovat paměť dynamicky a použít ukazatele
```

- Pole může být argumentem funkce

```
void fce(int array[]);
```

hodnota je však předávána jako **ukazatel!**

Jan Faigl, 2018

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

12 / 50

Pole variabilní délky

- C99 umožňuje definovat tzv. pole variabilní délky – délka pole je určena za běhu programu

V předchozích verzích bylo nutné znát délku při kompliaci.

- Délka pole tak může např. být argument funkce

```

void fce(int n)
{
    // int local_array[n] = { 1, 2 }; inicializace není dovolena
    int local_array[n]; // variable length array

    printf("sizeof(local_array) = %lu\n", sizeof(local_array));
    printf("length of array = %lu\n", sizeof(local_array) / sizeof(int));
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        local_array[i] = i * i;
    }
}
int main(int argc, char *argv[])
{
    fce(argc);
    return 0;
}
```

lec05/fce_var_array.c

- Pole variabilní délky však nelze v definici inicializovat

Ukazatel (pointer)

- Ukazatel (pointer) je proměnná jejíž **hodnota je adresa** paměti jiné proměnné
- Pointer *odkazuje* na jinou proměnnou
Odkazuje na oblast paměti, kde je uložena hodnota proměnné
- **Ukazatel má typ** proměnné, na kterou může ukazovat

Důležité pro ukazatellovou aritmetiku

- Ukazatel na hodnoty (proměnné) základních typů: **char, int, ...**
- „Ukazatel na pole“; ukazatel na funkci; **ukazatel na ukazatele**
- Ukazatel může být též bez typu (**void**)
 - Velikost proměnné nelze z vlastnosti ukazatele určit
 - Pak může obsahovat adresu libovolné proměnné
- Prázdná adresa ukazatele je definovaná hodnotou konstanty **NULL**
Textová konstanta (makro) preprocesoru definovaná jako „null pointer constant“

C99 – Ize též použít „int“ hodnotu 0

C za běhu programu nekontroluje platnost adresy (hodnoty) ukazatele.

Ukazatele umožňují psát efektivní kódy, při neobezřetném používání mohou vést k chybám. Proto je důležité osvojit si princip nepřímého adresování a pochopit organizaci a přístup do paměti.

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

14 / 50

Referenční a dereferenční operátor

■ Referenční operátor – &

- Vrací adresu paměti, kde je uložena hodnota proměnné, před kterou je uveden **&proměnná**

■ Dereferenční operátor – *

- Vrací **I-hodnotu** (l-value) odpovídající hodnotě na adrese ukazatele ***proměnná_typu_ukazatel**
- Umožňuje číst a zapisovat hodnotu na adrese dané obsahem ukazatele, např. ukazatel na hodnotu typu **int** (tj. **int *p**)
`*p = 10; // zápis hodnoty 10 na adresu uloženou v proměnné p
int a = *p; // čtení hodnoty z adresy uložené v p`

- Pro tisk hodnoty ukazatele (adresy) lze ve funkci **printf()** použít řídicí řetězec **"%p"**

```
int a = 10;
int *p = &a;
```

```
printf("Value of a %i, address of a %p\n", a, &a);
printf("Value of p %p, address of p %p\n", p, &p);
```

```
Value of a 10, address of a 0x7fffffff95c
Value of p 0x7fffffff95c, address of p 0x7fffffff950
```

Jan Faigl, 2018

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

15 / 50

Ukazatel (pointer) – příklady 2/2

```
printf("i: %d -- pi: %p\n", i, pi); // 10 0x7fffffff8fc
printf("&i: %p -- *pi: %d\n", &i, *pi); // 0x7fffffff8fc
printf("*(&i): %d -- &(*pi): %p\n", *(&i), &(*pi));

printf("i: %d -- *pj: %d\n", i, *pj); // 10 10
i = 20;
printf("i: %d -- *pj: %d\n", i, *pj); // 20 20

printf("sizeof(i): %lu\n", sizeof(i)); // 4
printf("sizeof(pi): %lu\n", sizeof(pi)); // 8

long l = (long)pi;
printf("0x%lx %p\n", l, pi); /* print l as hex -- %lx */
// 0x7fffffff8fc 0x7fffffff8fc

l = 10;
pi = (int*)l; /* possible but it is nonsense */
printf("l: 0x%lx %p\n", l, pi); // 0xa 0xa
```

lec05/pointers.c

Ukazatel (pointer) – příklady 1/2

```
int i = 10; /* promenna typu int */
/* &i -- adresa promenne i */

int *pi; /* definice promenne typu pointer */
/* pi pointer na promenou typu int */
/* *pi promenna typu int */

pi = &i; /* do pi se ulozi adresa promenne i */

int b; /* promenna typu int */

b = *pi; /* do promenne b se ulozi obsah adresy
ulozene v ukazeteli pi */
```

Jan Faigl, 2018 B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele 16 / 50

Ukazatele (pointery), proměnné a jejich hodnoty

- Proměnné jsou názvy adres, kde jsou uloženy hodnoty příslušného typu
- Kompilátor pracuje přímo s adresami
Přestože se v případě komplikace zpravidla jedná o adresy relativní.
- Ukazatel (pointer) je proměnná, ve které je uložena adresa. Na této adrese se pak nachází hodnota nějakého typu (např. **int**).
- Ukazatele realizují tzv. **nepřímé adresování (indirect addressing)**
- Dereferenční operátor ***** přistupuje na proměnnou adresovanou hodnotou ukazatele
- Operátor **&** vrací adresu, kde je uložena hodnota proměnné

Ukazatele (pointery) a kódovací styl

- Typ ukazatel se značí symbolem *
- * můžeme zapisovat u jména typu nebo jména proměnné
- Preferujeme zápis u proměnné, abychom předešli omylům
`char* a, b, c; char *a, *b, *c;`
Pointer je pouze a Všechny tři proměnné jsou ukazatele
- Zápis typu ukazatele na ukazatel `char **a;`
- Zápis pouze typu (bez proměnné): `char*` nebo `char**`
- Ukazatel na proměnnou prázdného typu zapisujeme jako
`void *ptr`
- Prokazatelně neplatná adresa má symbolické jméno `NULL`
Definovaná jako makro preprocesoru (C99 lze použít 0)
- Proměnné v C nejsou automaticky inicializovány a ukazatele tak mohou odkazovat na neplatnou paměť, proto může být vhodné explicitně inicializovat ukazatele na 0 nebo `NULL`. Např. `int *i = NULL;`

Jan Faigl, 2018

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

19 / 50

Funkce a předávání parametrů – příklad

- Proměnná `a` realizuje volání hodnotou
 - Proměnná `b` realizuje volání odkazem
- ```
void fce(int a, char* b)
{
 a += 1;
 (*b)++;
}
int a = 10;
char b = 'A';
printf("Before call a: %d b: %c\n", a, b);
fce(a, &b);
printf("After call a: %d b: %c\n", a, b);
```
- Výstup
- Before call a: 10 b: A  
After call a: 10 b: B

`lec05/function_call.c`

## Funkce a předávání parametrů

- V C jsou **parametry funkce předávány hodnotou**
  - Parametry jsou lokální proměnné funkce (alokované na zásobníku), které jsou inicializované na hodnotu předávanou funkci
- Více o volání funkcí a paměti v 6. přednášce*
- ```
void fce(int a, char *b)
{
    a - je lokalni promena typu int (ulozena na zasobniku)
    b - je lokalni promena typu ukazatel na promenou
        typu char (hodnota je adresa a je take na zasobniku)
}
```
- Lokální změna hodnoty proměnné neovlivňuje hodnotu proměnné vně funkce
 - Při předání ukazatele, však máme přístup na adresu původní proměnné, kterou můžeme měnit
 - **Ukazatelem tak realizujeme volání odkazem**

Jan Faigl, 2018 B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele 21 / 50

Funkce main a její tvary

- Základní tvar funkce `main`

```
int main(int argc, char *argv[]) { ... }
```

- Alternativně pak také

```
int main(int argc, char **argv) { ... }
```

- Argumenty funkce nejsou nutné

```
int main(void) { ... }
```

- Rozšířená funkce o nastavení proměnných prostředí

Pro Unix a MS Windows

```
int main(int argc, char **argv, char **envp) { ... }
```

Přístup k proměnným prostředí funkcí getenv() z knihovny <stdlib.h>.

lec05/main_env.c

- Rozšířená funkce o specifické parametry Mac OS X

```
int main(int argc, char **argv, char **envp, char **apple);
```

Jan Faigl, 2018

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

22 / 50

Jan Faigl, 2018

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

23 / 50

Argumenty funkce main

- Základní tvar funkce `main`

```
int main(int argc, char *argv[]) { ... }
```

- `argc` – obsahuje počet argumentů programu

Včetně jména spouštěného programu

- Argumenty jsou textové řetězce oddělené mezerou (bílým znakem)

- `argv` – pole ukazatelů na hodnoty typu `char`

Typ „čteme“ zprava doleva

- Pole `argv` má velikost (počet prvku) daný hodnotou `argc`
- Každý prvek pole `argv[i]` obsahuje adresu, kde je uložen textový řetězec argumentu (tj. typ `char*`)
- Textový řetězec (argument) je posloupnost znaků (typ `char`) zakončený znakem '`\0`'. „*null character*“ – konec textového řetězce
- Alokace paměti pro uložení argumentů (textových řetězců) je provedena při spuštění programu

*V případě programu pro OS zajišťuje zaváděč programu („*loader*“) a standardní knihovna C.*

Jan Faigl, 2018

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

24 / 50

Interakce programu s uživatelem

- Funkce `int main(int argc, char *argv[])`

- Při spuštění programu lze předat parametry (textové řetězce)
- Při ukončení programu lze předat návratovou hodnotu

Konvence 0 bez chyb, ostatní hodnoty chybový kód

- Při běhu programu lze číst ze standardního vstupu a zapisovat na standardní výstup

Např. `scanf()` nebo `printf()`

- Při spuštění programu lze vstup i výstup přesměrovat z/do souboru

Program tak nečeká na vstup uživatele (stisk klávesy „Enter“)

- Každý program (terminálový) má standardní vstup (`stdin`) a výstup (`stdout`) a dále pak standardní chybový výstup (`stderr`), které lze v shellu přesměrovat

```
./program <stdin.txt >stdout.txt 2>stderr.txt
```

- Alternativou k `scanf()` a `printf()` lze využít `fscanf()` a `fprintf()`.

- Funkce mají první argument soubor jinak, je syntax identická
- Soubory `stdin`, `stdout` a `stderr` jsou definována v `<stdio.h>`

Jan Faigl, 2018

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

27 / 50

Předávání parametrů programu

- Při spuštění programu můžeme předat parametry programu prostřednictvím argumentů

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(int argc, char *argv[])
4 {
5     printf("Number of arguments %i\n", argc);
6     for (int i = 0; i < argc; ++i) {
7         printf("argv[%i] = %s\n", i, argv[i]);
8     }
9     return argc > 0 ? 0 : 1;
10 }
```

```
clang demo-arg.c -o arg
./arg one two three
Number of arguments 4
argv[0] = ./arg
argv[1] = one
argv[2] = two
argv[3] = three
lec05/demo-arg.c
```

- Voláním `return` ve funkci `main()` vracíme z programu návratovou hodnotu, se kterou můžeme dále pracovat

```
./arg >/dev/null; echo $?
```

1

```
./arg first >/dev/null; echo $?
```

0

Např. v interpretu příkazů (shellu).

- Návratová hodnota programu je uložena v proměnné `$?`, kterou lze vypsat příkazem `echo`
- `/dev/null` přesměruje standardní výstup do `/dev/null`

Jan Faigl, 2018

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

24 / 50

Jan Faigl, 2018 B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele 26 / 50

Příklad programu s výstupem na `stdout` a přesměrováním

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(int argc, char *argv[])
4 {
5     int ret = 0;
6
7     fprintf(stdout, "Program has been called as %s\n", argv[0]);
8     if (argc > 1) {
9         fprintf(stdout, "1st argument is %s\n", argv[1]);
10    } else {
11        fprintf(stdout, "1st argument is not given\n");
12        fprintf(stderr, "At least one argument must be given!\n");
13        ret = -1;
14    }
15    return ret;
16 }
```

```
lec05/demo-stdout.c
```

- Příklad výstupu – `clang demo-stdout.c -o demo-stdout`

```
./demo-stdout; echo $?
Program has been called as ./demo-
stdout
1st argument is not given
At least one argument must be given!
255
```

```
./demo-stdout 2>stderr
Program has been called as ./
demo-stdout
1st argument is not given
./demo-stdout ARGUMENT 1>
stdout; echo $?
0
```

Jan Faigl, 2018

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

27 / 50

Jan Faigl, 2018 B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele 28 / 50

Pointery a pole

- Pointer ukazuje na vyhrazenou část paměti proměnné
- Předpokládáme správné použití*
- Pole je označení souvislého bloku paměti
- ```
int *p; //ukazatel (adresa) kde je uložena hodnota int
int a[10]; //souvisly blok pameti pro 10 int hodnot
sizeof(p); //počet bytu pro uložení adresy (8 pro 64bit)
sizeof(a); //velikost alokovaného pole je 10*sizeof(int)
```
- Obě proměnné odkazují na paměť, komplilátor s nimi však pracuje **rozdílně**
    - Proměnná typu pole je symbolické jméno pro místo v paměti, kde jsou uloženy hodnoty prvků pole  
*Komplilátor nahrazuje jméno přímo paměťovým místem*
    - Ukazatel obsahuje adresu, na které je příslušná hodnota (nepřímé adresování)
  - **Při předávání pole jako parametru funkce je předáváno pole jako pointer (ukazatel)**

Viz komplilace souboru `main_env.c` překladačem `clang`

Jan Faigl, 2018

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

30 / 50

## Příklad komplilace funkce s předáváním pole 2/2

- Komplilátor `clang` (ve výchozím nastavení) upozorňuje na záměnu `int*` za `int[]`

```
clang fce_array.c
fce_array.c:7:16: warning: sizeof on array function parameter
 will return size
 of 'int *' instead of 'int []' [-Wsizeof-array-argument]
 sizeof(array), sizeof(local_array));

fce_array.c:3:14: note: declared here
void fce(int array[])
^

1 warning generated.
```

`lec05/fce_array.c`

- Program lze zkompilovat, ale nelze se spoléhat na velikost `sizeof`
- **Ukazatel nenesí informaci o velikosti alokované paměti!**

*Pole ano „hlídá za nás komplilátor“.*

## Příklad komplilace funkce s předáváním pole 1/2

- Argument funkce je pole

```
1 void fce(int array[])
2 {
3 int local_array[] = { 2, 4, 6 };
4 printf("sizeof(array) = %lu -- sizeof(local_array) = %lu\n",
5 sizeof(array), sizeof(local_array));
6 for (int i = 0; i < 3; ++i) {
7 printf("array[%i]=%i local_array[%i]=%i\n", i, array[i],
8 i, local_array[i]);
9 }
10 ...
11 int array[] = { 1, 2, 3 };
12 fce(array);
```

`lec05/fce_array.c`

- Po překladu (`gcc -std=c99`) na `amd64`

- `sizeof(array)` vrátí velikost **8 bajtů** (64-bitová adresa)
- `sizeof(local_array)` vrátí velikost **12 bajtů** (3×4 bajty – `int`)

- Pole se funkcí předává jako ukazatel na první prvek


Jan Faigl, 2018

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

31 / 50

## Ukazatele a pole

- Proměnná pole `int a[3] = {1,2,3};`  
a odkazuje na adresu prvního prvku pole



- Proměnná ukazatel `int *p = a;`  
ukazatel p obsahuje adresu prvního prvku pole

- Hodnota `a[0]` přímo reprezentuje hodnotu na adrese `0x10`.

- Hodnota `p` je adresa `0x10`, kde je uložena hodnota 1. prvku pole.

- Přiřazení `p = a` je legitimní

*Komplilátor zajistí přiřazení adresy prvního prvku do ukazatele.*

- Přístup k 2. prvku lze použít jak `a[1]` tak `p[1]`

- Oběma přístupy se dostaneme na příslušné prvky pole, způsob je však odlišný — Ukazatele využívají tzv. pointerovou aritmetiku

<http://eli.thegreenplace.net/2009/10/21/are-pointers-and-arrays-equivalent-in-c>

## Ukazatelová (pointerová) aritmetika

- S ukazately (pointery) lze provádět aritmetické operace `+ a -`, tj. příčitat nebo odčítat celé číslo
  - `ukazatel = ukazatel stejného typu + (nebo -)` a celé číslo (`int`)
  - Nebo lze používat zkrácený zápis např. `ukazatel += 1` a unární operátory např. `ukazatel++`
- Aritmetické operace jsou užitečné pokud ukazatel odkazuje na více položek daného typu (souvislý blok paměti)
  - Např. pole položek příslušného typu
  - Dynamicky alokovaný souvislý blok paměti
- Příčtením hodnoty celého čísla k pointeru „posouváme“ hodnotu pointeru na další prvek, např.

```
int a[10];
int *p = a;

int i = *(p+2); //odkazuje na hodnotu 3. prvku pole a
 ■ Podle typu ukazatele se hodnota adresy příslušně zvýší
 ■ (p+2) je ekvivalentní adresa p + 2*sizeof(int)
 ■ Příklad použití viz lec05/pointers_and_array.c
```

Jan Faigl, 2018

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

34 / 50

## Příklad předání ukazatele na pole

- Předáním pole jako ukazatele nemáme informaci o počtu prvků
- Proto můžeme explicitně předat počet prvků v proměnné `n`

```
#include <stdio.h>
void fce(int *array, int n) // array je lokální proměnná
{ // typu ukazatel, můžeme změnit obsah paměti proměnné
 definované v main()
 int local_array[] = {2, 4, 6};
 printf("sizeof(array) = %lu, n = %i -- sizeof(local_array) =
 %lu\n",
 sizeof(array), n, sizeof(local_array));
 for (int i = 0; i < 3 && i < n; ++i) { //testujeme take n!
 printf("array[%i]=%i local_array[%i]=%i\n", i, array[i],
 i, local_array[i]);
 }
}
int main(void)
{
 int array[] = {1, 2, 3};
 fce(array, sizeof(array)/sizeof(int)); // pocet prvku
 return 0;
}
```

lec05/fce\_pointer.c

- Přes ukazatel `array` v `fce()` máme přístup do pole z `main()`

## Příklad ukazatele a pole

```
int a[] = { 1, 2, 3, 4 };
int b[] = { [3] = 10, [1] = 1, [2] = 5, [0] = 0 }; //initialization
// b = a; It is not possible to assign arrays
for (int i = 0; i < 4; ++i) {
 printf("a[%i] =%3i b[%i] =%3i\n", i, a[i], i, b[i]);
}
int *p = a; //you can use *p = &a[0], but not *p = &a
a[2] = 99;
printf("\nPrint content of the array 'a' with pointer arithmetic");
for (int i = 0; i < 4; ++i) {
 printf("a[%i] =%3i p+%i =%3i\n", i, a[i], i, *(p+i));
}

a[0] = 1 b[0] = 0
a[1] = 2 b[1] = 1
a[2] = 3 b[2] = 5
a[3] = 4 b[3] = 10
Print content of the array 'a' using pointer arithmetic
a[0] = 1 p+0 = 1
a[1] = 2 p+1 = 2
a[2] = 99 p+2 = 99
a[3] = 4 p+3 = 4
```

lec05/array\_pointer.c

Jan Faigl, 2018

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

35 / 50

## Vícerozměrná pole

- Pole můžeme definovat jako vícerozměrná, např. 2D matice

```
int m[3][3] = {
 { 1, 2, 3 },
 { 4, 5, 6 },
 { 7, 8, 9 }
};

printf("Size of m: %lu == %lu\n", sizeof(m), 3*3*sizeof(int));

for (int r = 0; r < 3; ++r) {
 for (int c = 0; c < 3; ++c) {
 printf("%3i", m[r][c]);
 }
 printf("\n");
}
```

lec05/matrix.c

## Vícerozměrná pole a vnitřní reprezentace

- Vícerozměrné pole je **vždy** souvislý blok paměti

Např. `int a[3][3];` reprezentuje alokovanou paměti o velikosti  $9 * \text{sizeof}(\text{int})$ , tj. zpravidla 36 bytů. Operátor `[]` nám tak předeším zjednoduší zápis programu.

```
int *pm = (int *)m; // ukazatel na souvislou oblast m
printf("%m[0][0]=%i m[1][0]=%i\n", m[0][0], m[1][0]); // 1 4
printf("pm[0]=%i pm[3]=%i\n", m[0][0], m[1][0]); // 1 4
lec05/matrix.c
```

- Dvourozměrné pole lze také definovat jako ukazatel na ukazatele (pole ukazatelů) na hodnoty konkrétního typu, např.

- `int **a;` – ukazatel na ukazatele
- V obecném případě však takový ukazatel nemusí odkazovat na souvislou oblast, kde jsou alokovány jednotlivé prvky.
- Proto při přístupu jako do jednorozměrného pole  
`int *b = (int *)a;` nelze garantovat přístup do druhého řádku jako v přechodím příkladě.

## Inicializace pole

- Při definici můžeme hodnoty prvků pole inicializovat postupně nebo indexovaně

*2D pole jsou inicializována po řádcích*

- Při částečné inicializaci jsou ostatní prvky nastaveny na 0

```
void print(int m[3][3])
{
 for (int r = 0; r < 3; ++r) {
 for (int c = 0; c < 3; ++c) {
 printf("%4i", m[r][c]);
 }
 printf("\n");
 }
}

int m0[3][3];
int m1[3][3] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 };
int m2[3][3] = { 1, 2, 3 };
int m3[3][3] =
{ [0][0] = 1, [1][1] = 2, [2][2] = 3 };

print(m0);
print(m1);
print(m2);
print(m3);
lec05/array-inits.c
```

## Pole a vícerozměrná pole jako parametr funkce

- Parametr funkce je ukazatel na pole, např. typu `int`

```
int (*p)[3] = m; // pointer to array of int
printf("Size of p: %lu\n", sizeof(p));
printf("Size of *p: %lu\n", sizeof(*p)); // 3 * sizeof(int) = 12
```

- Funkci nelze deklarovat s argumentem typu `[][]` např.

```
int fce(int a[] []);
neboť kompilátor nemůže určit adresu pro přístup na a[i][j],
neboť se používá adresová aritmetika odpovídající 2D poli
Pro int m[row][col] totiž m[i][j] odpovídá hodnotě na adrese *(m + col * i + j)
```

- Je však možné funkci deklarovat například jako

- `int g(int a[]);` což odpovídá deklaraci `int g(int *a);`
- `int fce(int a[] [13]);` – je znám počet sloupců
- nebo `int fce(int a[3][3]);`

## Řetězcové literály

- Formát – posloupnost znaků a řídicích znaků (escape sequences) uzavřená v uvozovkách

**"Řetězcová konstanta s koncem řádku\n"**

- Řetězcové konstanty oddělené oddělovači (white spaces) se sloučí do jediné, např.

**"Řetězcová konstanta" "s koncem řádku\n"**  
se sloučí do

**"Řetězcová konstanta s koncem řádku\n"**

- Typ

- Řetězcová konstanta je uložena v poli typu `char` a zakončená znakem `'\0'`

Např. řetězcová konstanta `"word"` je uložena jako

|     |     |     |     |      |
|-----|-----|-----|-----|------|
| 'w' | 'o' | 'r' | 'd' | '\0' |
|-----|-----|-----|-----|------|

Pole tak musí být vždy o 1 položku delší než je vlastní text!

## Textový řetězec

- Textový řetězec můžeme inicializovat jako pole znaků, tj. `char []`

```
char str[] = "123";
char s[] = {'5', '6', '7' };
printf("Size of str %lu\n", sizeof(str));
printf("Size of s %lu\n", sizeof(s));
printf("str '%s'\n", str);
printf(" s '%s'\n", s);
```

lec05/array\_str.c

- Pokud není řetězec zakončen znakem '\0', jako v případě proměnné `char s[]`, pokračuje výpis řetězce až do nejbližšího znaku '\0'
- Na textový řetězec lze odkazovat ukazatelem na znak `char*`

```
char *sp = "ABC";
printf("Size of ps %lu\n", sizeof(sp));
```

Size of ps 8  
ps 'ABC'

- Velikost ukazatele je 8 bytů (pro 64-bit OS)
  - Textový řetězec musí být zakončen znakem '\0'
- Alternativně lze řešit vlastní implementací s explicitním uložením délky řetězce

Jan Faigl, 2018

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

43 / 50

## Zjištění délky textového řetězce

- Textový řetězec v C je pole (`char []`) nebo ukazatel (`char *`) odkazující na část paměti, kde je uložena příslušná posloupnost znaků.
- Textový řetězec je zakončen znakem '\0'
- Délku textového řetězce lze zjistit sekvenčním procházení znak po znaku až k '\0'

```
int getLength(char *str)
{
 int ret = 0;
 while (*str && (*str++) != '\0') {
 ret += 1;
 }
 return ret;
}
for (int i = 0; i < argc; ++i) {
 printf("argv[%i]: getLength = %i -- strlen = %lu\n",
 i, getLength(argv[i]), strlen(argv[i]));
}
```

lec05/string\_length.c

Nebo jen while (\*str++) ret += 1;

## Načítání textových řetězců

- Správnost alokace vstupních argumentů je zajištěna při spuštění

```
int main(int argc, char *argv[])
```

- Načtení textového řetězce funkcí `scanf()`

- Použitím `%s` může dojít k přepisu paměti

```
char str0[4] = "PRP"; // +1 \0
char str1[5]; // +1 for \0
printf("String str0 = '%s'\n", str0);
printf("Enter 4 chars: ");
scanf("%s", str1);
printf("You entered string '%s'\n", str1);
printf("String str0 = '%s'\n", str0);
```

Příklad výstupu programu:

String str0 = 'PRP'

Enter 4 chars: 1234567

You entered string '1234567'

String str0 = '67'

lec05/str\_scanf-bad.c

- Načtení maximálně 4 znaků zajistíme řídicím řetězcem "%4s"

```
char str0[4] = "PRP";
char str1[5];
...
scanf("%4s", str1);
printf("You entered string '%s'\n", str1);
printf("String str0 = '%s'\n", str0);
```

Příklad výstupu programu:

String str0 = 'PRP'

Enter 4 chars: 1234567

You entered string '1234'

String str0 = 'PRP'

lec05/str\_scanf-limit.c

Jan Faigl, 2018

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

44 / 50

## Práce s textovými řetězci

- V C jsou řetězce pole znaků zakončené znakem '\0'
- Základní operace jsou definovány v knihovně `<string.h>`, například pro kopírování nebo porovnání řetězců

- `char* strcpy(char *dst, char *src);`
- `int strcmp(const char *s1, const char *s2);`
- Funkce předpokládají dostatečný rozsah alokovaných polí
- Funkce s explicitním limitem na maximální délku řetězců: `char* strncpy(char *dst, char *src, size_t len); int strncmp(const char *s1, const char *s2, size_t len);`

- Převod řetězce na číslo – `<stdlib.h>`

- `atoi()`, `atof()` – převod celého a necelého čísla
- `long strtol(const char *nptr, char **endptr, int base);`
- `double strtod(const char *nptr, char **restrict endptr);`

Funkce `atoi()` a `atof()` jsou „obsolete“, ale mohou být rychlejší

- Alternativně také např. `sscanf()`

Více viz `man strcpy`, `strncpy`, `strtol`, `strtod`, `sscanf`

## Část II

### Část 2 – Zadání 4. domácího úkolu (HW04)

Jan Faigl, 2018

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

47 / 50

Diskutovaná téma

## Shrnutí přednášky

Jan Faigl, 2018

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

49 / 50

## Zadání 4. domácího úkolu HW04

### Téma: Prvočíselný rozklad

Povinné zadání: 2b; Volitelné zadání: 3b; Bonusové zadání: 5b

- **Motivace:** Rozvinout znalost použití cyklů, proměnných a jejich reprezentace ve výpočetní úloze.
- **Cíl:** Osvojit si algoritmické řešení výpočetní úlohy
- **Zadání:** <https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/b0b36prp/hw/hw04>
  - Načtení posloupnosti kladných celých čísel (menších než  $10^6$ ) začínajících nulou a jejich rozklad na prvočinitele.
  - **Volitelné zadání** rozšiřuje rozsah hodnot vstupní čísel až do  $10^8$  (celá čísla v rozsahu 64-bitů). S ohledem na výpočetní náročnost řešení vyžaduje sofistikovanější přístup výpočtu s využitím techniky *Eratostenova sítě*.
  - **Bonusové zadání** dále úlohu rozšiřuje zpracování čísel s až 100 ciframi. Řešení vyžaduje implementaci *vlastní reprezentace velkých celých čísel* spolu s *operacemi* celočíselného dělení se zbytkem.
- **Termín odevzdání:** 10.11.2018, 23:59:59 PST
- **Bonusová úloha:** 17.11.2018, 23:59:59 PST

PST – Pacific Standard Time

Jan Faigl, 2018

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

48 / 50

Diskutovaná téma

## Diskutovaná téma

- Jednorozměrná a vícerozměrná pole a jejich inicializace
- Ukazatel
- Textový řetězec
- Rozdíl mezi polem a ukazatelem
- Předávání polí funkcím
- Vstup a výstup programu - argumenty programy a návratová hodnota
- **Příště:** Ukazatele, paměťové třídy a volání funkcí

Jan Faigl, 2018

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

50 / 50