

# Pole, ukazatel, textový řetězec, vstup a výstup programu

Jan Faigl

Katedra počítačů  
Fakulta elektrotechnická  
České vysoké učení technické v Praze

Přednáška 05

## B0B36PRP – Procedurální programování

Jan Faigl, 2019

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

1 / 50

Pole Ukazatele Funkce a předávání parametrů Vstup a výstup programu Ukazatele a pole Textové řetězce

### Pole

- Datová struktura pro uložení **více hodnot stejného typu**

- Slouží k reprezentaci posloupnosti hodnot v paměti

Hodnoty uloženy v souvislém bloku paměti

- Jednotlivé prvky mají identickou velikost a jejich relativní adresa vůči počátku pole je jednoznačně určena

- Prvky můžeme adresovat pořadím prvků v poli

Relativní „adresa“ vůči prvnímu prvku

,**adresa** = **velikost\_prvku \* index\_prvku\_v\_poli**  


- Proměnná typu pole reprezentuje adresu vyhrazeného paměťového prostoru, kde jsou hodnoty uloženy

Adresa\_prvku = adresa\_prvního\_prvku + velikost\_typu \* index\_prvku\_v\_poli

- Definice proměnné dochází k alokaci paměti pro uložení definovaného počtu hodnot příslušného typu

- Velikost pole statické délky nelze měnit

Garance souvisejícího přístupu k položkám pole

Jan Faigl, 2019

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

5 / 50

Pole Ukazatele Funkce a předávání parametrů Vstup a výstup programu Ukazatele a pole Textové řetězce

### Pole – Příklad 1/3

- Definice jednorozměrného a dvourozměrného pole

```
/* jednorozměrné pole prvku typu char */  
char simple_array[10];  
  
/* dvourozměrné pole prvku typu int */  
int two_dimensional_array[2][2];
```

- Přístup k prvkům pole

int [1][2] = 2\*1;

- Příklad definice pole a tisk hodnot prvků

```
#include <stdio.h>  
Size of array: 20  
1 int main(void)  
2 Item[0] = 1  
3 Item[1] = 0  
4 Item[2] = 740314624  
5 Item[3] = 0  
6 Item[4] = 0  
7 printf("Size of array: %lu\n", sizeof(array));  
8 for (int i = 0; i < 5; ++i) {  
9     printf("Item[%i] = %i\n", i, array[i]);  
10 }  
11 return 0;  
12 }  
13  
14 #include <stdio.h>  
15 Item[0] = 1  
16 Item[1] = 0  
17 Item[2] = 740314624  
18 Item[3] = 0  
19 Item[4] = 0  
20  
21 for (int i = 0; i < 10; i++) {  
22     array2[i] = 3 * i - 2 * i * i;  
23 }  
24  
25 printf("Size of array: %lu\n", sizeof(array));  
26 for (int i = 0; i < 10; ++i) {  
27     printf("array[%i]=%2i \t array2[%i]=%6i\n", i,  
28            array[i], i, array2[i]);  
29 }  
30 return 0;
```

lec05/array.c  
lec05/demo-array.c

Jan Faigl, 2019

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

8 / 50

## Přehled témat

- Část 1 – Pole, ukazatele a řetězce

### Pole

#### Ukazatele

#### Funkce a předávání parametrů

#### Vstup a výstup programu

#### Ukazatele a pole

#### Textové řetězce

S. G. Kochan: kapitoly 7, 10, 11

P. Herout: kapitola 10, 11, 12, 13

- Část 2 – Zadání 4. domácího úkolu (HW04)

## Část I

### Pole a ukazatele

### Definice pole

- Hodnota proměnné typu pole je odkaz (adresa) na místo v paměti, kde je pole uloženo

- Definice proměnné typu pole se skládá z typu prvků, jména proměnné a hranatých závorek []

typ proměnná [];

- Závorky [] slouží také k přístupu (adresaci) prvků

proměnná\_typu\_pole [index\_prvku\_pole]

Příklad definice proměnné typu pole hodnot typu int. Alokace paměti pro až 10 prvků pole.

Tj.  $10 \times \text{sizeof(int)}$

```
int array[10];
```

```
printf("Size of array %lu\n", sizeof(array));
```

```
printf("Item %i of the array is %i\n", 4, array[4]);
```

Size of array 40

Item 4 of the array is -5728

Hodnoty pole nejsou inicializovány!

### Pole – Příklad 2/3

- Příklad definice pole

```
#include <stdio.h>  
Size of array: 40  
1 int main(void)  
2 array[0]=+0 array2[0]= 0  
3 array[1]=-+1 array2[1]= 1  
4 array[2]=-+2 array2[2]=-2  
5 array[3]=-+3 array2[3]=-9  
6 array[4]=-+4 array2[4]=-20  
7 array[5]=-+5 array2[5]=-35  
8 array[6]=-+6 array2[6]=-54  
9 array[7]=-+7 array2[7]=-77  
10 array[8]=-+8 array2[8]=-104  
11 array[9]=-+9 array2[9]=-135  
12  
13  
14 for (int i = 0; i < 10; i++) {  
15     array2[i] = 3 * i - 2 * i * i;  
16 }  
17  
18 printf("Size of array: %lu\n", sizeof(array));  
19 for (int i = 0; i < 10; ++i) {  
20     printf("array[%i]=%2i \t array2[%i]=%6i\n", i,  
21            array[i], i, array2[i]);  
22 }  
23 return 0;
```

lec05/demo-array.c

Jan Faigl, 2019

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

9 / 50

### Pole (array)

- Pole je posloupnost prvků **stejného typu**

- K prvkům pole se přistupuje pořadovým číslem prvku

- Index prvního prvku je** vždy roven 0

- Prvky pole mohou být proměnné libovolného typu

I strukturované typy, viz další přednáška

- Pole může být jednorozměrné nebo vícerozměrné

Pole polí (...) prvků stejného typu.

- Prvky pole určuje: **jméno, typ, počet prvků**

- Prvky pole tvoří v paměti souvislou oblast!**

- Velikost pole (v bajtech) je dána počtem prvků pole  $n$  a typem prvku, tj.  $n * \text{sizeof(typ)}$

- Textový řetězec je pole typu **char**, kde poslední prvek je '\0'

C nekontroluje za běhu programu, zdali je index platný!

### Pole – Příklad 3/3

- Příklad definice pole s inicializací

```
#include <stdio.h>  
Size of array: 20  
1 int main(void)  
2 Item[0] = 0  
3 Item[1] = 1  
4 Item[2] = 2  
5 Item[3] = 3  
6 Item[4] = 4  
7 printf("Size of array: %lu\n", sizeof(array));  
8 for (int i = 0; i < 5; ++i) {  
9     printf("Item[%i] = %i\n", i, array[i]);  
10 }  
11 return 0;
```

```
lec05/array-init.c
```

- Inicializace pole

```
double d[] = { 0.1, 0.4, 0.5 }; // inicializace pole hodnotami  
char str[] = "hallo"; // inicializace pole textovým literálem  
char s[] = { 'h', 'a', 'l', 'l', 'o', '\0' }; // inicializace prvků  
int m[3][3] = { { 1, 2, 3 }, { 4, 5, 6 }, { 7, 8, 9 } };  
char cmd[] [10] = { "start", "stop", "pause" };
```

Jan Faigl, 2019

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

10 / 50

## Pole variabilní délky

- C99 umožňuje definovat tzv. pole variabilní délky – délka pole je určena za běhu programu  
*V předchozích verzích bylo nutné znát délku při komplikaci.*
  - Délka pole tak může např. být argument funkce
- ```
void fce(int n)
{
    // int local_array[n] = { 1, 2 }; inicializace není povolena
    int local_array[n]; // variable length array

    printf("sizeof(local_array) = %lu\n", sizeof(local_array));
    printf("length of array = %lu\n", sizeof(local_array) / sizeof(int));
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        local_array[i] = i * i;
    }
}

int main(int argc, char *argv[])
{
    fce(argc);
    return 0;
}
```
- lec05/fce\_var\_array.c
- Pole variabilní délky však nelze v definici inicializovat

Jan Faigl, 2019 B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele 11 / 50

## Referenční a dereferenční operátor

- Referenční operátor – &**
    - Vrací adresu paměti, kde je uložena hodnota proměnné, před kterou je uveden **&proměnná**
  - Dereferenční operátor – \***
    - Vrací **l-hodnotu** (**l-value**) odpovídající hodnotě na adrese ukazatele **\*proměnná\_typu\_ukazatel**
    - Umožňuje číst a zapisovat hodnotu na adrese dané obsahem ukazatele, např. ukazatel na hodnotu typu **int** (tj. **int \*p**)  
`*p = 10; // zápis hodnoty 10 na adresu uloženou v proměnné p`
    - Pro tisk hodnoty ukazatele (adresy) lze ve funkci **printf()** použít řídicí řetězec **"%p"**
- ```
int a = 10;
int *p = &a;

printf("Value of a %i, address of a %p\n", a, &a);
printf("Value of p %p, address of p %p\n", p, &p);

Value of a 10, address of a 0x7fffffff95c
Value of p 0x7fffffff95c, address of p 0x7fffffff950
```

Jan Faigl, 2019 B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele 15 / 50

## Ukazatele (pointery), proměnné a jejich hodnoty

- Proměnné jsou názvy adres, kde jsou uloženy hodnoty příslušného typu
- Kompilátor pracuje přímo s adresami  
*Prestože se v případě komplikace zpravidla jedná o adresy relativní.*
- Ukazatel (pointer) je proměnná, ve které je uložena adresa. Na této adrese se pak nachází hodnota nějakého typu (např. **int**).
- Ukazatele realizují tzv. **nepřímé adresování** (**indirect addressing**)
- Dereferenční operátor **\*** přistupuje na proměnnou adresovanou hodnotou ukazatele
- Operátor **&** vrací adresu, kde je uložena hodnota proměnné

Jan Faigl, 2019 B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele 18 / 50

## Pole ve funkci a jako argument funkce

- Lokálně definované pole ve funkci má rozsah platnosti pouze v rámci funkce (bloku)
 

```
void fce(int n)
{
    int array[n];
    // počítání s array
    {
        int array2[n*2];
    } // po skončení bloku array2 automaticky zaniká
    // zde již není array2 přístupné
} // po skončení funkce, pole array automaticky zaniká
```

*Pole je automaticky vytvořeno a po skončení bloku (funkce) automaticky zaniká (paměť je uvolněna)* Vice o paměťových třídách na 6. přednášce

  - Lokální proměnné jsou ukládány na tzv. zásobník, který má zpravidla relativně malou velikost, proto pro velká pole může být vhodnější alokovat paměť dynamicky a použít **ukazatele**
- Pole může být argumentem funkce
 

```
void fce(int array[]);
```

hodnota je však předávána jako **ukazatel!**

Jan Faigl, 2019 B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele 12 / 50

## Ukazatel (pointer) – příklady 1/2

```
int i = 10; /* promenna typu int */
             /* &i -- adresa promenne i */

int *pi;    /* definice promenne typu pointer */
             /* pi pointer na promenou typu int */
             /* *pi promenna typu int */

pi = &i;   /* do pi se ulozi adresa promenne i */

int b;     /* promenna typu int */

b = *pi;   /* do promenne b se ulozi obsah adresy
             ulozene v ukazeteli pi */
```

Jan Faigl, 2019 B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele 16 / 50

## Ukazatele (pointery) a kódovací styl

- Typ ukazatel se značí symbolem **\***
- \* můžeme zapisovat u jména typu nebo jména proměnné
- Preferujeme zápis u proměnné, abychom předešli omylům
 

```
char* a, b, c;           char *a, *b, *c;
```

Pointer je pouze a Všechny tři proměnné jsou ukazatele
- Zápis typu ukazatele na ukazatel **char \*\*a;**
- Zápis pouze typu (bez proměnné): **char\*** nebo **char\*\***
- Ukazatel na proměnnou prázdného typu zapisujeme jako
 

```
void *ptr
```
- Prokazatelně neplatná adresa má symbolické jméno **NULL**  
*Definována jako makro preprocesoru (C99 lze použít 0)*
- Proměnné v C nejsou automaticky inicializovány a ukazatele tak mohou odkazovat na neplatnou paměť, proto může být vhodné explicitně inicializovat ukazatele na 0 nebo **NULL**. Např. **int \*i = NULL;**

Jan Faigl, 2019 B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele 19 / 50

## Ukazatel (pointer)

- Ukazatel (pointer) je proměnná jejíž **hodnota je adresa** paměti jiné proměnné
- Pointer **odkazuje** na jinou proměnnou  
*Odkazuje na oblast paměti, kde je uložena hodnota proměnné*
- Ukazatel má typ** proměnné, na kterou může ukazovat
 

*Důležité pro ukazatellovo aritmetiku*

  - Ukazatel na hodnoty (proměnné) základních typů: **char, int, ...**
  - „Ukazatel na pole“: ukazatel na funkci; **ukazatel na ukazatele**
- Ukazatel může být též bez typu (**void**)
  - Velikost proměnné nelze z vlastnosti ukazatele určit
  - Pak může obsahovat adresu libovolné proměnné
- Prázdná adresa ukazatele je definovaná hodnotou konstanty **NULL**  
*Textová konstanta (makro) preprocesoru definovaná jako „null pointer constant“*  
**C99 – lze též použít „int“ hodnotu 0**

C za běhu programu nekontroluje platnost adresy (hodnoty) ukazatele.

*Ukazatele umožňují psát efektivní kódy, při neobzeteném používání mohou vést k chybám. Proto je důležité osvojit si princip nepřímé adresování a pochopit organizační a přístup do paměti.*

Jan Faigl, 2019 B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele 14 / 50

## Ukazatel (pointer) – příklady 2/2

```
printf("i: %d -- pi: %p\n", i, pi); // 10 0x7fffffff8fc
printf("&i: %p -- *pi: %d\n", &i, *pi); // 0x7fffffff8fc
printf("*(&i): %d -- &(*pi): %p\n", *(&i), &(*pi));

printf("i: %d -- *pj: %d\n", i, *pj); // 10 10
i = 20;
printf("i: %d -- *pj: %d\n", i, *pj); // 20 20

printf("sizeof(i): %lu\n", sizeof(i)); // 4
printf("sizeof(pi): %lu\n", sizeof(pi)); // 8

long l = (long)pi;
printf("0x%lx %p\n", l, pi); /* print l as hex -- %lx */
// 0x7fffffff8fc 0x7fffffff8fc
l = 10;
pi = (int*)l; /* possible but it is nonsense */
printf("1: 0x%lx %p\n", l, pi); // 0xa 0xa

lec05/pointers.c
```

Jan Faigl, 2019 B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele 17 / 50

## Funkce a předávání parametrů

- V C jsou **parametry funkce předávány hodnotou**
- Parametry jsou lokální proměnné funkce (alokované na zásobníku), které jsou inicializovány na hodnotu předávanou funkci  
*Vice o volání funkcí a paměti v 6. přednášce*
- void fce(int a, char \*b)
 

```
{ /*
        a - je lokalni promena typu int (ulozena na zasobniku)
        b - je lokalni promena typu ukazatel na promenou
             typu char (hodnota je adresa a je take na zasobniku)
        */
    }
```
- Lokální změna hodnoty proměnné neovlivňuje hodnotu proměnné vně funkce
- Při předání ukazatele, však máme přístup na adresu původní proměnné, kterou můžeme měnit
- Ukazatelem tak realizujeme volání odkazem**

Jan Faigl, 2019 B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele 21 / 50

## Funkce a předávání parametrů – příklad

- Proměnná **a** realizuje volání hodnotou
  - Proměnná **b** realizuje volání odkazem
- ```
void fce(int a, char* b)
{
    a += 1;
    (*b)++;
}

int a = 10;
char b = 'A';
printf("Before call a: %d b: %c\n", a, b);
fce(a, &b);
printf("After call a: %d b: %c\n", a, b);
```
- Výstup**

Before call a: 10 b: A  
After call a: 10 b: B

lec05/function\_call.c

Jan Faigl, 2019

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

22 / 50

## Předávání parametrů programu

- Při spuštění programu můžeme předat parametry programu prostřednictvím argumentů

```
1 #include <stdio.h> clang demo-arg.c -o arg
2 int main(int argc, char *argv[]) ./arg one two three
3 {
4     printf("Number of arguments %i\n", argc); Number of arguments 4
5     for (int i = 0; i < argc; ++i) { argv[0] = ./arg
6         printf("argv[%i] = %s\n", i, argv[i]); argv[1] = one
7     } argv[2] = two
8     argv[3] = three
9     return argc > 0 ? 0 : 1;
10 } lec05/demo-arg.c
```

- Voláním **return** ve funkci **main()** vracíme z programu návratovou hodnotu, se kterou můžeme dále pracovat

Např. v interpretu příkazů (shellu).

```
./arg >/dev/null; echo $? Návratová hodnota programu je uložena
1                                v proměnné $?, kterou lze vypsat příkazem echo
./arg first >/dev/null; echo $?      >/dev/null přesměruje standardní výstup
0                                do /dev/null
```

Jan Faigl, 2019

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

26 / 50

## Pointery a pole

- Pointer ukazuje na vyhrazenou část paměti proměnné

Předpokládáme správné použití

- Pole je označení souvislého bloku paměti

```
int *p; //ukazatel (adresa) kde je uložena hodnota int
int a[10]; //souvislý blok paměti pro 10 int hodnot
sizeof(p); //počet bytu pro uložení adresy (8 pro 64bit)
sizeof(a); //velikost alokovaného pole je 10*sizeof(int)
```

- Obě proměnné odkazují na paměť, kompilátor s nimi však pracuje rozdílně

Proměnná typu pole je symbolické jméno pro místo v paměti, kde jsou uloženy hodnoty prvků pole

Kompilátor nahrazuje jméno přímo pamětovým místem

Ukazatel obsahuje adresu, na které je příslušná hodnota (neprímé adresování)

- Při předávání pole jako parametru funkce je předáváno pole jako pointer (ukazatel)

Viz komplikace souboru **main\_env.c** překladačem **clang**

Jan Faigl, 2019

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

30 / 50

## Funkce main a její tvary

- Základní tvar funkce **main**

```
int main(int argc, char *argv[]) { ... }
```

- Alternativně pak také

```
int main(int argc, char **argv) { ... }
```

- Argumenty funkce nejsou nutné

```
int main(void) { ... }
```

- Rozšířená funkce o nastavení proměnných prostředí

Pro Unix a MS Windows

```
int main(int argc, char **argv, char **envp) { ... }
```

Přístup k proměnným prostředí funkci **getenv()** z knihovny **<stdlib.h>**.

lec05/main\_env.c

- Rozšířená funkce o specifické parametry Mac OS X

```
int main(int argc, char **argv, char **envp, char **apple);
```

Jan Faigl, 2019

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

23 / 50

## Interakce programu s uživatelem

- Funkce **int main(int argc, char \*argv[])**

Při spuštění programu lze předat parametry (textové řetězce)

Při ukončení programu lze předat návratovou hodnotu

Konvence 0 bez chyb, ostatní hodnoty chybový kód

Při běhu programu lze číst ze standardního vstupu a zapisovat na standardní výstup

Např. **scanf()** nebo **printf()**

Při spuštění programu lze vstup i výstup přesměrovat z/do souboru

Program tak nečeká na vstup i výstup uživateli (stisk klávesy „Enter“)

Každý program (terminálový) má standardní vstup (**stdin**) a výstup (**stdout**) a dále pak standardní chybový výstup (**stderr**), které lze v shellu přesměrovat

**./program <stdin.txt >stdout.txt 2>stderr.txt**

Alternativou k **scanf()** a **printf()** lze využít **fscanf()** a **fprintf()**.

Funkce mají první argument soubor jinak, je syntax identická

Soubory **stdin**, **stdout** a **stderr** jsou definovány v **<stdio.h>**

Jan Faigl, 2019

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

27 / 50

## Příklad komplikace funkce s předáváním pole 1/2

- Argument funkce je pole

```
1 void fce(int array[])
2 {
3     int local_array[] = { 2, 4, 6 };
4     printf("sizeof(array) = %lu -- sizeof(local_array) = %lu\n",
5            sizeof(array), sizeof(local_array));
6     for (int i = 0; i < 3; ++i) {
7         printf("array[%i]=%i local_array[%i]=%i\n", i, array[i],
8                i, local_array[i]);
9     }
10 ...
11 int array[] = { 1, 2, 3 };
12 fce(array); lec05/fce_array.c
```

- Po překladu (**gcc -std=c99**) na **amd64**

**sizeof(array)** vrátí velikost 8 bajtů (64-bitová adresa)

**sizeof(local\_array)** vrátí velikost 12 bajtů (3×4 bajty – **int**)

- Pole se funkcí předává jako ukazatel na první prvek

Jan Faigl, 2019

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

31 / 50

## Argumenty funkce main

- Základní tvar funkce **main**

```
int main(int argc, char *argv[]) { ... }
```

- argc** – obsahuje počet argumentů programu

Všechny jména spouštěného programu

Argumenty jsou textové řetězce oddělené mezerou (bílým znakem)

- argv** – pole ukazatelů na hodnoty typu **char**

*Type „čteme“ zprava doleva*

Pole **argv** má velikost (počet prvků) daný hodnotou **argc**

Každý prvek pole **argv[i]** obsahuje adresu, kde je uložen textový řetězec argumentu (tj. typ **char\***)

Textový řetězec (argument) je posloupnost znaků (typ **char**) zakončený znakem **\0**. „null character“ – konec textového řetězce

Alokace paměti pro uložení argumentů (textových řetězů) je provedena při spuštění programu

V případě programu pro OS zajišťuje zaváděc program („loader“) a standardní knihovna C.

Jan Faigl, 2019

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

24 / 50

## Příklad programu s výstupem na stdout a přesměrováním

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(int argc, char *argv[])
4 {
5     int ret = 0;
6
7     fprintf(stdout, "Program has been called as %s\n", argv[0]);
8     if (argc > 1) {
9         fprintf(stdout, "1st argument is %s\n", argv[1]);
10    } else {
11        fprintf(stdout, "1st argument is not given\n");
12        fprintf(stderr, "At least one argument must be given!\n");
13        ret = -1;
14    }
15
16 } lec05/demo-stdout.c
```

- Příklad výstupu – **clang demo-stdout.c -o demo-stdout**

```
./demo-stdout; echo $? ./demo-stdout 2>stderr
Program has been called as ./demo-stdout
1st argument is not given
At least one argument must be given!
./demo-stdout ARGUMENT 1> stdout; echo $?
0
```

Jan Faigl, 2019

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

28 / 50

## Příklad komplikace funkce s předáváním pole 2/2

- Kompilátor **clang** (ve výchozím nastavení) upozorňuje na záměnu **int\*** za **int[]**

```
clang fce_array.c
fce_array.c:7:16: warning: sizeof on array function parameter
      will return size
      of 'int *' instead of 'int []' [-Wsizeof-array-argument]
      sizeof(array), sizeof(local_array));
fce_array.c:3:14: note: declared here
void fce(int array[])
1 warning generated. lec05/fce_array.c
```

- Program lze zkompilovat, ale nelze se spoléhat na velikost **sizeof**

- Ukazatel nenese informaci o velikosti alokované paměti!

Pole ano „hlídá za nás komplikátor“.


Jan Faigl, 2019

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

32 / 50

## Ukazatele a pole

- Proměnná pole `int a[3] = {1, 2, 3};`  
a odkazuje na adresu prvního prvku pole
- Proměnná ukazatel `int *p = a;`  
ukazatel p obsahuje adresu prvního prvku pole
- Hodnota `a[0]` přímo reprezentuje hodnotu na adrese `0x10`.
- Hodnota `p` je adresa `0x10`, kde je uložena hodnota 1. prvku pole.
- Přiřazení `p = a` je legitimní  
*Kompilátor zajistí přiřazení adresy prvního prvku do ukazatele.*
- Přístup k 2. prvku lze použít jak `a[1]` tak `p[1]`



Jan Faigl, 2019

<http://eli.thegreenplace.net/2009/10/21/are-pointers-and-arrays-equivalent-in-c>

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele 33 / 50

## Příklad předání ukazatele na pole

- Předáním pole jako ukazatele nemáme informaci o počtu prvků
  - Proto můžeme explicitně předat počet prvků v proměnné n
- ```
#include <stdio.h>
void fce(int *array, int n) // array je lokální proměnná
{ // typu ukazatel, můžeme změnit obsah paměti proměnné
    definované v main()
    int local_array[] = {2, 4, 6};
    printf("sizeof(array) = %lu, n = %i -- sizeof(local_array) = %lu\n",
    sizeof(array), n, sizeof(local_array));
    for (int i = 0; i < 3 && i < n; ++i) { //testujeme take n!
        printf("array[%i]=%i local_array[%i]=%i\n", i, array[i],
        i, local_array[i]);
    }
}
int main(void)
{
    int array[] = {1, 2, 3};
    fce(array, sizeof(array)/sizeof(int)); // pocet prvku
    return 0;
}
```
- Přes ukazatel `array` v `fce()` máme přístup do pole z `main()`

Jan Faigl, 2019

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

36 / 50

## Pole a vícerozměrná pole jako parametr funkce

- Parametr funkce je ukazatel na pole, např. typu `int`
- ```
int (*p)[3] = m; // pointer to array of int      Size of p: 8
printf("Size of p: %lu\n", sizeof(p));           Size of *p: 12
printf("Size of *p: %lu\n", sizeof(*p)); // 3 * sizeof(int) = 12
```
- Funkci nelze deklarovat s argumentem typu `int` např.  
`int fce(int a[] []);`  
neboť kompilátor nemůže určit adresu pro přístup na `a[i][j]`,  
neboť se používá adresová aritmetika odpovídající 2D poli  
Pro `int m[row][col]` totíž `m[i][j]` odpovídá hodnotě na adrese `*(m + col * i + j)`
  - Je však možné funkci deklarovat například jako
    - `int g(int a[]);` což odpovídá deklaraci `int g(int *a);`
    - `int fce(int a[] [13]);` – je znám počet sloupců
    - nebo `int fce(int a[3][3]);`

Jan Faigl, 2019

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

39 / 50

## Ukazatelová (pointerová) aritmetika

- S ukazately (pointery) lze provádět aritmetické operace `+ a -`, tj. přičítat nebo odčítat celé číslo
  - ukazatel = ukazatel stejného typu + (nebo -) a celé číslo (int)
  - Nebo lze používat zkrácený zápis např. `ukazatel += 1` a unární operátory např. `ukazatel++`
- Aritmetické operace jsou užitečné pokud ukazatel odkazuje na více položek daného typu (souvislý blok paměti)
  - Např. pole položek příslušného typu
  - Dynamicky alokovaný souvislý blok paměti
- Přičtením hodnoty celého čísla k pointeru „posouváme“ hodnotu pointeru na další prvek, např.

```
int a[10];
int *p = a;
```

```
int i = *(p+2); //odkazuje na hodnotu 3. prvku pole a
```

  - Podle typu ukazatele se hodnota adresy příslušně zvýší
  - `(p+2)` je ekvivalentní adrese `p + 2*sizeof(int)`
  - Příklad použití viz [lec05/pointers\\_and\\_array.c](#)

## Vícerozměrná pole

- Pole můžeme definovat jako vícerozměrná, např. 2D matice
- ```
int m[3][3] = {
    { 1, 2, 3 },
    { 4, 5, 6 },
    { 7, 8, 9 }
};

printf("Size of m: %lu == %lu\n", sizeof(m), 3*3*sizeof(int));
for (int r = 0; r < 3; ++r) {
    for (int c = 0; c < 3; ++c) {
        printf("%3i", m[r][c]);
    }
    printf("\n");
}
```
- Size of m: 36 == 36  
1 2 3  
4 5 6  
7 8 9
- lec05/matrix.c

## Inicializace pole

- Při definici můžeme hodnoty prvků pole inicializovat postupně nebo indexovaně  
*2D pole jsou inicializována po řádcích*
- Při částečné inicializaci jsou ostatní prvky nastaveny na 0

```
void print(int m[3][3])
{
    for (int r = 0; r < 3; ++r) {
        for (int c = 0; c < 3; ++c) {
            printf("%4i", m[r][c]);
        }
        printf("\n");
    }
}
```

m0 - not initialized  
-584032767743694227  
0 0 0  
740314624 0 0

m1 - init by rows  
1 2 3  
4 5 6  
7 8 9

m2 - partial init  
1 2 3  
0 0 0  
0 0 0

```
int m0[3][3];
int m1[3][3] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 };
int m2[3][3] = { 1, 2, 3 };
int m3[3][3] = { [0][0] = 1, [1][1] = 2, [2][2] = 3 };
```

m3 - indexed init  
1 0 0  
0 2 0  
0 0 3

lec05/array-initns.c

Jan Faigl, 2019

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

40 / 50

## Příklad ukazatele a pole

```
int a[] = { 1, 2, 3, 4 };
int b[] = { [3] = 10, [1] = 1, [2] = 5, [0] = 0 }; //initialization
// b = a; It is not possible to assign arrays
for (int i = 0; i < 4; ++i) {
    printf("a[%i] =%i b[%i] =%3i\n", i, a[i], i, b[i]);
}
int *p = a; //you can use *p = &a[0], but not *p = &a
a[2] = 99;
printf("nPrint content of the array 'a' with pointer arithmetic");
for (int i = 0; i < 4; ++i) {
    printf("a[%i] =%3i p+%i =%3i\n", i, a[i], i, *(p+i));
}

a[0] = 1 b[0] = 0
a[1] = 2 b[1] = 1
a[2] = 3 b[2] = 5
a[3] = 4 b[3] = 10
```

Print content of the array 'a', using pointer arithmetic  
a[0] = 1 p+0 = 1  
a[1] = 2 p+1 = 2  
a[2] = 99 p+2 = 99  
a[3] = 4 p+3 = 4

lec05/array\_pointer.c

Jan Faigl, 2019 B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele 35 / 50

## Vícerozměrná pole a vnitřní reprezentace

- Vícerozměrné pole je **vždy** souvislý blok paměti
  - Např. `int a[3][3];` reprezentuje alokovanou paměti o velikosti `9*sizeof(int)`, tj. zpravidla 36 bytů. Operátor `*` nám tak především zjednoduší zápis programu.
- Dvourozměrné pole lze také definovat jako ukazatel na ukazatele (pole ukazatelů) na hodnoty konkrétního typu, např.
  - `int **a;` – ukazatel na ukazatele
  - V obecném případě však takový ukazatel nemusí odkazovat na souvislou oblast, kde jsou alokovány jednotlivé prvky.
  - Proto při přístupu jako do jednorozměrného pole  
`int *b = (int *)a;` nelze garantovat přístup do druhého rádku jako v přechozím příkladě.

Jan Faigl, 2019 B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele 38 / 50

## Řetězcové literály

- Formát – posloupnost znaků a řídicích znaků (escape sequences) uzavřená v uvozovkách
  - **„Retězcová konstanta s koncem řádku\n“**
  - Retězcové konstanty oddělené oddělovači (white spaces) se sloučí do jediné, např.  
**„Retězcová konstanta“ "s koncem řádku\n"**
  - se sloučí do  
**„Retězcová konstanta s koncem řádku\\n“**
- Typ
  - Retězcová konstanta je uložena v poli typu `char` a zakončená znakem `\0`
  - Např. retězcová konstanta `"word"` je uložena jako  
**'w' 'o' 'r' 'd' '\0'**

Pole tak musí být vždy o 1 položku delší než je vlastní text!

Jan Faigl, 2019

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

42 / 50

