

# Pole, ukazatel, textový řetězec, vstup a výstup programu

Jan Faigl

Katedra počítačů  
Fakulta elektrotechnická  
České vysoké učení technické v Praze

Přednáška 04

BOB36PRP – Procedurální programování

## Přehled témat

- Část 1 – Pole, ukazatele a řetězce
  - Pole
  - Ukazatele
  - Funkce a předávání parametrů
  - Vstup a výstup programu
  - Ukazatele a pole
  - Textové řetězce
- Část 2 – Zadání 4. domácího úkolu (HW04)

S. G. Kochan: kapitoly 7, 10, 11


## Část I

### Pole a ukazatele

## Pole

- Datová struktura pro uložení **více hodnot stejného typu**.
- Slouží k reprezentaci posloupnosti hodnot v paměti. *Hodnoty uloženy v souvislém bloku paměti.*
- Jednotlivé prvky mají identickou velikost a jejich relativní adresa vůči počátku pole je jednoznačně určena.
  - Prvky můžeme adresovat pořadím prvku v poli.

Relativní „adresa“ vůči prvnímu prvku.



- Proměnná typu pole reprezentuje adresu vyhrazeného paměťového prostoru, kde jsou hodnoty uloženy.  
 $Adresa\_prvku = adresa\_prvniho\_prvku + velikost\_typu * index\_prvku\_v\_poli$
- Definicí proměnné dochází k alokaci paměti pro uložení definovaného počtu hodnot příslušného typu.
- **Velikost pole statické délky nelze měnit.**

Garance souvislého přístupu k položkám pole.

## Definice pole

- Hodnota proměnné typu pole je odkaz (adresa) na místo v paměti, kde je pole uloženo.
- Definice proměnné typu pole se skládá z typu prvků, jména proměnné a hranatých závorek [].

typ proměnná [];

- Závorky [] slouží také k přístupu (adresaci) prvku.  
**proměnná\_typu\_pole [index\_prvku\_pole]**

Příklad definice proměnné typu pole hodnot typu int.  
Alokace paměti pro až 10 prvků pole.

```
int array[10];  
  
printf("Size of array %lu\n", sizeof(array));  
printf("Item %i of the array is %i\n", 4, array[4]);  
  
Size of array 40  
Item 4 of the array is -5728
```

Tj.  $10 \times \text{sizeof}(\text{int})$

Hodnoty pole nejsou inicializovány!

## Pole (array)

- Pole je posloupnost prvků **stejného typu**.
- K prvkům pole se přistupuje pořadovým číslem prvku.
- **Index prvního prvku je vždy roven 0.**
- Prvky pole mohou být proměnné libovolného typu. *Též strukturované typy, viz další přednáška.*
- Pole může být jednorozměrné nebo vícerozměrné. *Pole poli (...) prvků stejného typu.*
- Prvky pole určuje: **jméno, typ, počet prvků.**
- **Prvky pole tvoří v paměti souvislou oblast!**
- Velikost pole (v bajtech) je dána počtem prvků pole  $n$  a **typem prvku**, tj.  $n * \text{sizeof}(\text{typ})$ .
- Textový řetězec je pole typu **char**, kde poslední prvek je **'\0'**.


**C nekontroluje za běhu programu, zdali je index platný!**

Např. přístup do pole  $a[1000]$ .

## Pole – Příklad vizualizace alokace přiřazení hodnot

- Proměnná typu pole označuje na **začátek paměti**, kde jsou alokovány jednotlivé prvky pole.
- Přístup k prvkům pole je prostřednictvím indexového operátoru [], který určí adresu prvku.  
*Jako začátek paměti + číslo prvku × paměťová velikost prvku, proto je důležitý typ a všechny prvky pole jsou stejného typu.*

```
1 int i;  
2 int a[2];  
3  
4 i = 1;  
5  
6 a[1] = 5;  
7 a[0] = 7;
```



Pro účely vizualizace začíná alokace proměnných na adrese 0x100. Automatické proměnné na zásobníku jsou však zpravidla alokovány od horní adresy k adresám nížším.

## Pole – Příklad 1/3

- Definice jednorozměrného a dvourozměrného pole.  
*/\* jednorozměrne pole prvku typu char \*/  
char simple\_array[10];  
  
/\* dvourozmerne pole prvku typu int \*/  
int two\_dimensional\_array[2][2];*
- Přístup k prvkům pole  $m[1][2] = 2*1$ ;
- Příklad definice pole a tisk hodnot prvků

```
1 #include <stdio.h>  
2 Item[0] = 1  
3 int main(void)  
4 {  
5     int array[5];  
6  
7     printf("Size of array: %lu\n", sizeof(array));  
8     for (int i = 0; i < 5; ++i) {  
9         printf("Item[%i] = %i\n", i, array[i]);  
10    }  
11    return 0;  
12 }
```

Size of array: 20  
Item[0] = 1  
Item[1] = 0  
Item[2] = 740314624  
Item[3] = 0  
Item[4] = 0

lec04/array.c

## Pole – Příklad 2/3 – Definice pole

```
1 #include <stdio.h>  
2 array[0]=+0 array2[0]= 0  
3 int main(void) array[1]=+1 array2[1]= 1  
4 { array[2]=+2 array2[2]= -2  
5     int array[10]; array[3]=+3 array2[3]= -9  
6     for (int i = 0; i < 10; i++) { array[4]=+4 array2[4]= -20  
7         array[i] = i; array[5]=+5 array2[5]= -35  
8     } array[6]=+6 array2[6]= -54  
9     array[7]=+7 array2[7]= -77  
10    int n = 5; array[8]=+8 array2[8]= -104  
11    int array2[n * 2]; array[9]=+9 array2[9]= -135  
12  
13    for (int i = 0; i < 10; i++) {  
14        array2[i] = 3 * i - 2 * i * i;  
15    }  
16  
17    printf("Size of array: %lu\n", sizeof(array));  
18    for (int i = 0; i < 10; ++i) {  
19        printf("array[%i]=%+2i \t array2[%i]=%6i\n", i, array[i], i, array2[i]);  
20    }  
21  
22    return 0;  
23 }
```

lec04/demo-array.c

Pole – Příklad 3/3 – Definice pole s inicializací

```

1 #include <stdio.h>
2
3 int main(void)
4 {
5     int array[5] = {0, 1, 2, 3, 4};
6
7     printf("Size of array: %lu\n", sizeof(array));
8     for (int i = 0; i < 5; ++i) {
9         printf("Item[%i] = %i\n", i, array[i]);
10    }
11    return 0;
12 }

```

Size of array: 20  
Item[0] = 0  
Item[1] = 1  
Item[2] = 2  
Item[3] = 3  
Item[4] = 4

lec04/array-init.c

- Inicializace pole

```

double d[] = { 0.1, 0.4, 0.5 }; // inicializace pole hodnotami
char str[] = "hallo"; // inicializace pole textovým literálem
char s[] = { 'h', 'a', 'l', 'l', 'o', '\0' }; //inicializace prvků
int m[3][3] = { { 1, 2, 3 }, { 4, 5, 6 }, { 7, 8, 9 } };
char cmd[10] = { "start", "stop", "pause" };

```

Jan Faigl, 2023 BOB36PRP – Přednáška 04: Pole a ukazatele 11 / 53

Pole variabilní délky (VLA – Variable Length Array)

- C99 umožňuje definovat tzv. pole variabilní délky – délka pole je určena za běhu programu.  
*V předchozích verzích bylo nutné znát délku při kompilaci.*
- Délka pole tak může být, např. argument funkce.

```

1 void fce(int n)
2 {
3     // int local_array[n] = { 1, 2 }; inicializace není dovolena
4     int local_array[n]; // variable length array
5
6     printf("sizeof(local_array) = %lu\n", sizeof(local_array));
7     printf("length of array = %lu\n", sizeof(local_array) / sizeof(int));
8     for (int i = 0; i < n; ++i) {
9         local_array[i] = i * i;
10    }
11 }
12 int main(int argc, char *argv[])
13 {
14     fce(argc);
15     return 0;
16 }

```

lec04/fce\_var\_array.c

- Pole variabilní délky však nelze v definici inicializovat.

Jan Faigl, 2023 BOB36PRP – Přednáška 04: Pole a ukazatele 12 / 53

Pole ve funkci a jako argument funkce

- Lokálně definované pole ve funkci má rozsah platnosti pouze v rámci funkce (bloku).

```

1 void fce(int n)
2 {
3     int array[n];
4     // počítání s array
5     {
6         int array2[n*2];
7     } // po skončení bloku array2 automaticky zaniká
8     // zde již není array2 přístupné
9 } // po skončení funkce, pole array automaticky zaniká

```

- Pole je automaticky vytvořeno a po skončení bloku (funkce) automaticky zaniká.
- Lokální proměnné jsou ukládány na tzv. zásobník, který má relativně malou velikost (jednotky/desítky MB). Pro velká pole je vhodnější alokovat paměť dynamicky a použít **ukazatele**.  
*Více o paměťových třídách a dynamické alokaci v 5. přednášce.*

- Pole může být argumentem funkce

```

void fce(int array[]);

```

předávaná hodnota je adresa začátku pole – hodnota **ukazatele!**

Jan Faigl, 2023 BOB36PRP – Přednáška 04: Pole a ukazatele 13 / 53

Ukazatel (pointer)

- Ukazatel (pointer) je proměnná jejíž **hodnota je adresa** paměti jiné proměnné.
- Pointer *odkazuje* na jinou proměnnou.

*Odkazuje na oblast paměti, kde je uložena hodnota proměnné*

- Ukazatel má typ proměnné, na kterou může ukazovat.

*Důležité pro ukazatelovou aritmetiku*

- Ukazatel na hodnoty (proměnné) základních typů: **char, int, ...**
- „Ukazatel na pole“; ukazatel na funkci; **ukazatel na ukazatel**

- Ukazatel může být též bez typu (**void**).
- Velikost proměnné nelze z vlastností ukazatele určit.
- Pak může obsahovat adresu libovolné proměnné.

- Prázdná adresa ukazatele je definovaná hodnotou konstanty **NULL**.

Textová konstanta (makro) preprocesoru definovaná jako „null pointer constant“.  
**C99 – lze též použít „int“ hodnotu 0.**

**C za běhu programu nekontroluje platnost adresy (hodnoty) ukazatele.**

*Ukazatele umožňují psát efektivní kódy, při neobzřetném používání mohou vést k chybám. Proto je důležité osvojit si princip nepřímého adresování a pochopit organizaci a přístup do paměti.*

Jan Faigl, 2023 BOB36PRP – Přednáška 04: Pole a ukazatele 15 / 53

Referenční a dereferenční operátor

- Referenční operátor – **&**  
■ Vrací adresu paměti, kde je uložena hodnota proměnné, před kterou je uveden.
- Dereferenční operátor – **\***  
■ Vrací **l-hodnotu** (l-value) odpovídající hodnotě na adrese ukazatele.

**\*proměnná typu ukazatel**

- Umožňuje číst a zapisovat hodnotu na adrese dané obsahem ukazatele, např. ukazatel na hodnotu typu **int** (tj. **int \***).

```

*p = 10; // zápis hodnoty 10 na adresu uloženou v proměnné p
int a = *p; // čtení hodnoty z adresy uložené v p

```

- Pro tisk hodnoty ukazatele (adresy) lze ve funkci **printf()** použít řídicí řetězec **“%p”**.

```

1 int a = 10;
2 int *p = &a;
3
4 printf("Value of a %i, address of a %p\n", a, &a);
5 printf("Value of p %p, address of p %p\n", p, &p);
6
7 Value of a 10, address of a 0x7fffffff95c
8 Value of p 0x7fffffff95c, address of p 0x7fffffff950

```

Jan Faigl, 2023 BOB36PRP – Přednáška 04: Pole a ukazatele 16 / 53

Proměnné typu ukazatel (pointer) – příklady

```

1 int i = 10; /* i -- promenna typu int
2           &i -- adresa promenne i */
3
4 int *pi; /* definice promenne typu pointer
5         pi -- pointer na promenou typu int
6         *pi -- promenna typu int */
7
8 pi = &i; /* do pi se ulozi adresa promenne i */
9
10 int b; /* promenna typu int */
11
12 b = *pi; /* do promenne b se ulozi obsah adresy
13         ulozene v ukazeteli pi */

```

Jan Faigl, 2023 BOB36PRP – Přednáška 04: Pole a ukazatele 17 / 53

Ukazatele – Příklad vizualizace alokace přiřazení hodnot

```

1 char c;
2
3 c = 10;
4
5 char *pc;
6
7 pc = &c;
8
9 int i = 17;
10 int *pi = &i;
11
12 *pi = 15;
13 *pc = 2;
14
15 int **ppi = &pi;

```

Pro účely vizualizace začíná alokace proměnných na adrese 0x100. Automatické proměnné na zásobníku jsou však zpravidla alokovány od horní adresy k adresám nížším.

0x100	c = 2	proměnná c 1 byte sizeof(char)
0x101	pc = 0x100	proměnná pc 64-bit sizeof(char*)
0x108	i = 15	proměnná i 4 bytes sizeof(int)
0x109	pi = 0x109	proměnná pi 64-bit sizeof(int*)
0x114	ppi = 0x10D	proměnná ppi 64-bit sizeof(int**)

- Ukazatele jsou proměnné, které uchovávají adresy jiných proměnných.

Jan Faigl, 2023 BOB36PRP – Přednáška 04: Pole a ukazatele 18 / 53

Ukazatel (pointer) – 2. příklad

```

1 printf("i: %d -- pi: %p\n", i, pi); // 10 0x7fffffff8fc
2 printf("&i: %p -- *pi: %d\n", &i, *pi); // 0x7fffffff8fc 10
3 printf("*(&i): %d -- &(*pi): %p\n", *(&i), &(*pi));
4
5 printf("i: %d -- *pj: %d\n", i, *pj); // 10 10
6 i = 20;
7 printf("i: %d -- *pj: %d\n", i, *pj); // 20 20
8
9 printf("sizeof(i): %lu\n", sizeof(i)); // 4
10 printf("sizeof(pi): %lu\n", sizeof(pi)); // 8
11
12 long l = (long)pi;
13 printf("0x%lx %p\n", l, pi); /* print l as hex -- %lx */
14 // 0x7fffffff8fc 0x7fffffff8fc
15
16 l = 10;
17 pi = (int*)l; /* possible but it is nonsense */
18 printf("l: 0x%lx %p\n", l, pi); // 0xa 0xa

```

lec04/pointers.c

Jan Faigl, 2023 BOB36PRP – Přednáška 04: Pole a ukazatele 19 / 53

Ukazatele (pointery), proměnné a jejich hodnoty

- Proměnné jsou názvy adres, kde jsou uloženy hodnoty příslušného typu.
- Kompilátor pracuje přímo s adresami.  
*V případě kompilace se zpravidla jedná o adresy relativní, které jsou absolutizovány při linkování nebo spouštění programu.*
- Ukazatel (pointer) je proměnná, ve které je uložena adresa. Na této adrese se pak nachází hodnota nějakého typu (např. **int**).
- Ukazatele realizují tzv. **nepřímé adresování** (**indirect addressing**).
- Dereferenční operátor **\*** přistupuje na proměnnou adresovanou hodnotou ukazatele.
  - Hodnota je získána z adresy, která je uložena v paměti, na kterou odkazuje hodnota proměnné typu ukazatel.
- Operátor **&** vrací adresu, kde je uložena hodnota proměnné.

Jan Faigl, 2023 BOB36PRP – Přednáška 04: Pole a ukazatele 20 / 53

Pole	Ukazatele	Funkce a předávání parametrů	Vstup a výstup programu	Ukazatele a pole	Textové řetězce
<h2>Ukazatele (pointery) a kódovací styl</h2> <ul style="list-style-type: none"> <li>Typ ukazatel se značí symbolem <code>*</code>.</li> <li><code>*</code> můžeme zapisovat u jména typu nebo jména proměnné.</li> <li>Preferujeme zápis u proměnné, abychom předešli omylům. <ul style="list-style-type: none"> <li><code>char* a, b, c;</code>      <code>char *a, *b, *c;</code></li> </ul> </li> </ul> <p><i>Pointer je pouze a</i>      <i>Všechny tři proměnné jsou ukazatele.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zápis typu ukazatele na ukazatel <code>char **a;</code>.</li> <li>Zápis pouze typu (bez proměnné): <code>char*</code> nebo <code>char**</code>.</li> <li>Ukazatel na proměnnou prázdného typu zapisujeme jako <code>void *ptr</code>.</li> <li>Prokazatelně neplatná adresa má symbolické jméno <code>NULL</code>. <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Definovaná jako makro preprocesoru (C99 lze použít 0).</i></li> </ul> </li> <li>Proměnné v C nejsou automaticky inicializovány a ukazatele tak mohou odkazovat na neplatnou paměť, proto může být vhodné explicitně inicializovat ukazatele na <code>0</code> nebo <code>NULL</code>. <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Např. <code>int *i = NULL;</code></i></li> </ul> </li> </ul>					
Jan Faigl, 2023	BOB36PRP – Přednáška 04: Pole a ukazatele	21 / 53			

Pole	Ukazatele	Funkce a předávání parametrů	Vstup a výstup programu	Ukazatele a pole	Textové řetězce
<h2>Funkce main a její tvary</h2> <ul style="list-style-type: none"> <li>Základní tvar funkce <code>main</code> <pre>int main(int argc, char *argv[]) { ... }</pre> </li> <li>Alternativně pak také <pre>int main(int argc, char **argv) { ... }</pre> </li> <li>Argumenty funkce nejsou nutné <pre>int main(void) { ... }</pre> </li> <li>Rozšířená funkce o nastavení proměnných prostředí <pre>int main(int argc, char **argv, char **envp) { ... }</pre> <i>Přístup k proměnným prostředí funkci <code>getenv()</code> z knihovny <code>&lt;stdlib.h&gt;</code>.</i> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Např. <code>lec04/main_env.c</code></i></li> </ul> </li> <li>Rozšířená funkce o specifické parametry Mac OS X <pre>int main(int argc, char **argv, char **envp, char **apple);</pre> </li> </ul>					
Jan Faigl, 2023	BOB36PRP – Přednáška 04: Pole a ukazatele	25 / 53			

Pole	Ukazatele	Funkce a předávání parametrů	Vstup a výstup programu	Ukazatele a pole	Textové řetězce
<h2>Interakce programu s uživatelem</h2> <ul style="list-style-type: none"> <li>Funkce <code>int main(int argc, char *argv[])</code> <ul style="list-style-type: none"> <li>Při spuštění programu lze předat parametry (textové řetězce).</li> <li>Při ukončení programu lze předat návratovou hodnotu. <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Konvence 0 bez chyby, ostatní hodnoty chybový kód.</i></li> </ul> </li> <li>Při běhu programu lze číst ze standardního vstupu a zapisovat na standardní výstup. <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Např. <code>scanf()</code> nebo <code>printf()</code></i></li> </ul> </li> <li>Při spuštění programu lze vstup i výstup přeměrovat z/do souboru. <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Program tak nečeká na vstup uživatele (stisk klávesy „Enter“).</i></li> </ul> </li> <li>Každý program (terminálový) má standardní vstup (<code>stdin</code>) a výstup (<code>stdout</code>) a dále pak standardní chybový výstup (<code>stderr</code>), které lze v shellu přeměrovat. <pre>./program &lt;stdin.txt &gt;stdout.txt 2&gt;stderr.txt</pre> </li> <li>Alternativou k <code>scanf()</code> a <code>printf()</code> lze využít <code>fscanf()</code> a <code>fprintf()</code>. <ul style="list-style-type: none"> <li>Funkce mají první argument soubor jinak, je syntax identická.</li> <li>Soubory/proudy <code>stdin</code>, <code>stdout</code> a <code>stderr</code> jsou definovány v <code>&lt;stdio.h&gt;</code>.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>					
Jan Faigl, 2023	BOB36PRP – Přednáška 04: Pole a ukazatele	29 / 53			

Pole	Ukazatele	Funkce a předávání parametrů	Vstup a výstup programu	Ukazatele a pole	Textové řetězce
<h2>Funkce a předávání parametrů</h2> <ul style="list-style-type: none"> <li>V C jsou <b>parametry funkce předávány hodnotou</b>.</li> <li>Parametry jsou lokální proměnné funkce (alokované na zásobníku), které jsou inicializovány na hodnotu předávanou funkci. <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Více o volání funkci a paměti v 5. přednášce.</i></li> </ul> <pre>void fce(int a, char *b) { /* a - je lokální proměna typu int (uložena na zásobníku) b - je lokální proměna typu ukazatel na proměnou typu char (hodnota je adresa a je také na zásobníku)*/ }</pre> </li> <li>Lokální změna hodnoty proměnné neovlivňuje hodnotu proměnné vně funkce.</li> <li>Při předání ukazatele, však máme přístup na adresu původní proměnné, kterou můžeme měnit.</li> <li><b>Ukazatelem v podstatě realizujeme „volání odkazem“</b>.</li> </ul>					
Jan Faigl, 2023	BOB36PRP – Přednáška 04: Pole a ukazatele	23 / 53			

Pole	Ukazatele	Funkce a předávání parametrů	Vstup a výstup programu	Ukazatele a pole	Textové řetězce
<h2>Argumenty funkce main</h2> <ul style="list-style-type: none"> <li>Základní tvar funkce <code>main</code> <pre>int main(int argc, char *argv[]) { ... }</pre> </li> <li><code>argc</code> – obsahuje počet argumentů programu. <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Včetně jména spouštěného programu.</i></li> <li>Argumenty jsou textové řetězce oddělené mezerou (bílým znakem).</li> </ul> </li> <li><code>argv</code> – pole ukazatelů na hodnoty typu <code>char</code>. <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Typ „čteme“ zprava doleva.</i></li> <li>Pole <code>argv</code> má velikost (počet prvku) daný hodnotou <code>argc</code>.</li> <li>Každý prvek pole <code>argv[i]</code> obsahuje adresu, kde je uložen textový řetězec argumentu (tj. typ <code>char*</code>).</li> <li>Textový řetězec (argument) je posloupnost znaků (typ <code>char</code>) zakončený znakem <code>'\0'</code>. <ul style="list-style-type: none"> <li><i>„null character“ – konec textového řetězce</i></li> </ul> </li> <li>Alokace paměti pro uložení argumentů (textových řetězců) je provedena při spuštění programu. <ul style="list-style-type: none"> <li><i>V případě programu pro OS zajišťuje zavaděč programu („loader“) a standardní knihovna C.</i></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>					
Jan Faigl, 2023	BOB36PRP – Přednáška 04: Pole a ukazatele	26 / 53			

Pole	Ukazatele	Funkce a předávání parametrů	Vstup a výstup programu	Ukazatele a pole	Textové řetězce
<h2>Příklad programu s výstupem na stdout a přeměrováním</h2> <pre>1 #include &lt;stdio.h&gt; 2 3 int main(int argc, char *argv[]) 4 { 5     int ret = 0; 6 7     fprintf(stdout, "Program has been called as %s\n", argv[0]); 8     if (argc &gt; 1) { 9         fprintf(stdout, "1st argument is %s\n", argv[1]); 10    } else { 11        fprintf(stdout, "1st argument is not given\n"); 12        fprintf(stderr, "At least one argument must be given!\n"); 13        ret = -1; 14    } 15    return ret; 16 }</pre> <ul style="list-style-type: none"> <li>Příklad výstupu – <code>clang demo-stdout.c -o demo-stdout</code> <pre>./demo-stdout; echo \$? Program has been called as ./demo-stdout 1st argument is not given At least one argument must be given! 255</pre> </li> <li><code>./demo-stdout ARGUMENT 1&gt;stdout; echo \$?</code> <pre>0</pre> </li> </ul>					
Jan Faigl, 2023	BOB36PRP – Přednáška 04: Pole a ukazatele	30 / 53			

Pole	Ukazatele	Funkce a předávání parametrů	Vstup a výstup programu	Ukazatele a pole	Textové řetězce
<h2>Funkce a předávání parametrů – příklad</h2> <ul style="list-style-type: none"> <li>Proměnná <code>a</code> realizuje <b>volání hodnotou</b>, proměnná <code>b</code> realizuje „<b>volání odkazem</b>“.</li> </ul> <pre>1 void fce(int a, char* b) 2 { 3     a += 1; 4     (*b)++; 5 } 6 int a = 10; 7 char b = 'A'; 8 printf("Before call a: %d b: %c\n", a, b); 9 fce(a, &amp;b); 10 printf("After call a: %d b: %c\n", a, b);</pre> <ul style="list-style-type: none"> <li>Výstup <pre>Before call a: 10 b: A After call a: 10 b: B</pre> </li> </ul>					
Jan Faigl, 2023	BOB36PRP – Přednáška 04: Pole a ukazatele	24 / 53			<code>lec04/function_call.c</code>

Pole	Ukazatele	Funkce a předávání parametrů	Vstup a výstup programu	Ukazatele a pole	Textové řetězce
<h2>Předávání parametrů programu</h2> <ul style="list-style-type: none"> <li>Při spuštění programu můžeme předat parametry programu prostřednictvím argumentů.</li> </ul> <pre>1 #include &lt;stdio.h&gt; 2 3 int main(int argc, char *argv[]) 4 { 5     printf("Number of arguments %i\n", argc); 6     for (int i = 0; i &lt; argc; ++i) { 7         printf("argv[%i] = %s\n", i, argv[i]); 8     } 9     return argc &gt; 1 ? 0 : 1; 10 }</pre> <ul style="list-style-type: none"> <li>Voláním <code>return</code> ve funkci <code>main()</code> vracíme z programu návratovou hodnotu, se kterou můžeme dále pracovat. <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Např. v interpretu příkazů (shellu).</i></li> </ul> </li> <li>Návratová hodnota programu je uložena v proměnné <code>\$?</code>, kterou lze vypsat příkazem <code>echo</code>. <ul style="list-style-type: none"> <li><code>&gt;/dev/null</code> přeměruje standardní výstup do <code>/dev/null</code>.</li> </ul> </li> </ul>					
Jan Faigl, 2023	BOB36PRP – Přednáška 04: Pole a ukazatele	28 / 53			<code>lec04/demo-arg.c</code>

Pole	Ukazatele	Funkce a předávání parametrů	Vstup a výstup programu	Ukazatele a pole	Textové řetězce
<h2>Ukazatele (pointery) a pole</h2> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pointer ukazuje na vyhrazenou část paměti proměnné. <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Předpokládáme správné použití.</i></li> </ul> </li> <li>Pole je označení souvislého bloku paměti. <pre>int *p; //ukazatel (adresa) kde je uložena hodnota int int a[10]; //souvislý blok paměti pro 10 int hodnot</pre> <ul style="list-style-type: none"> <li><code>sizeof(p)</code>; //počet bytu pro uložení adresy (8 pro 64bit)</li> <li><code>sizeof(a)</code>; //velikost alokovaneho pole je 10*sizeof(int)</li> </ul> </li> <li>Obě proměnné odkazují na paměť, kompilátor s nimi však pracuje <b>rozdílně</b>. <ul style="list-style-type: none"> <li>Proměnná typu pole je symbolické jméno pro místo v paměti, kde jsou uloženy hodnoty prvků pole.</li> <li>Ukazatel obsahuje adresu, na které je příslušná hodnota (nepřímé adresování).</li> </ul> </li> <li><b>Při předávání pole jako parametru funkce je předáváno pole jako pointer (ukazatel).</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Viz kompilace souboru <code>main_env.c</code> překladačem <code>clang</code>.</i></li> </ul> </li> </ul>					
Jan Faigl, 2023	BOB36PRP – Přednáška 04: Pole a ukazatele	32 / 53			

Pole Ukazatele Funkce a předávání parametrů Vstup a výstup programu Ukazatele a pole Textové řetězce

### Příklad kompilace funkce s předáváním pole 1/2

- Argument funkce je pole.

```

1 void fce(int array[])
2 {
3     int local_array[] = { 2, 4, 6 };
4     printf("sizeof(array) = %lu -- sizeof(local_array) = %lu\n",
5           sizeof(array), sizeof(local_array));
6     for (int i = 0; i < 3; ++i) {
7         printf("array[%i]=%i local_array[%i]=%i\n", i, array[i], i, local_array[i]);
8     }
9 }
10 ...
11 int array[] = { 1, 2, 3 };
12 fce(array);

```

lec04/fce\_array.c

- Po překladu (`gcc -std=c99`) na amd64
  - `sizeof(array)` vrátí velikost 8 bajtů (64-bitová adresa);
  - `sizeof(local_array)` vrátí velikost 12 bajtů (3×4 bajty – int).
- Pole se funkcím předává jako ukazatel na adresu prvního prvku.

Jan Faigl, 2023 BOB36PRP – Přednáška 04: Pole a ukazatele 33 / 53

Pole Ukazatele Funkce a předávání parametrů Vstup a výstup programu Ukazatele a pole Textové řetězce

### Příklad kompilace funkce s předáváním pole 2/2

- Kompilátor `clang` (ve výchozím nastavení) upozorňuje na záměnu `int*` za `int[]`.

```

clang fce_array.c
fce_array.c:7:16: warning: sizeof on array function parameter will return size
of 'int *' instead of 'int []' [-Wsizeof-array-argument]
    sizeof(array), sizeof(local_array));
    ~~~~~
fce_array.c:3:14: note: declared here
void fce(int array[])
1 warning generated.

```

lec04/fce\_array.c

- Program lze zkompileovat, ale u předávaného pole se nelze spoléhat na velikost `sizeof`.
- Ukazatel nese informaci o velikosti alokované paměti!**

*Pole ano „hlídá za nás kompilátor.“*

Jan Faigl, 2023 BOB36PRP – Přednáška 04: Pole a ukazatele 34 / 53

Pole Ukazatele Funkce a předávání parametrů Vstup a výstup programu Ukazatele a pole Textové řetězce

### Ukazatele a pole

- Proměnná pole `int a[3] = {1,2,3};`  
a odkazuje na adresu prvního prvku pole.
- Proměnná ukazatel `int *p = a;`  
Ukazatel p obsahuje adresu prvního prvku pole.
- Hodnota `a[0]` přímo reprezentuje hodnotu na adrese 0x10.
- Hodnota `p` je adresa 0x10, kde je uložena hodnota prvního prvku pole.
- Přiřazení `p = a` je legitimní. *Kompilátor zajistí přiřazení adresy prvního prvku do ukazatele.*
- Přístup ke druhému prvku lze `a[1]` nebo `p[1]`.
- Oběma způsoby se dostaneme na příslušný prvek pole, způsob je však odlišný — ukazatele využívají tzv. *pointerovou aritmetiku*.

variable names memory

a	→	1	0x10
int a[3]={1,2,3};	→	2	0x14
	→	3	0x18

p → 0x10 0x1C  
p=a;

<http://e11.thegreenplace.net/2009/10/21/are-pointers-and-arrays-equivalent-in-c>

Jan Faigl, 2023 BOB36PRP – Přednáška 04: Pole a ukazatele 35 / 53

Pole Ukazatele Funkce a předávání parametrů Vstup a výstup programu Ukazatele a pole Textové řetězce

### Příklad ukazatele a pole

```

1 int a[] = { 1, 2, 3, 4 };
2 int b[] = { [3] = 10, [1] = 1, [2] = 5, [0] = 0 };
//initialization
3 // b = a; It is not possible to assign arrays
4 for (int i = 0; i < 4; ++i) {
5     printf("a[%i] =%3i b[%i] =%3i\n", i, a[i], i, b[i]);
6 }
7 int *p = a; //you can use *p = &a[0], but not *p = &a
8 a[2] = 99;
9 printf("\nPrint content of the array 'a' with pointer arithmetic\n");
10 for (int i = 0; i < 4; ++i) {
11     printf("a[%i] =%3i p[%i] =%3i\n", i, a[i], i, *(p+i));
12 }

```

a[0] = 1 b[0] = 0  
a[1] = 2 b[1] = 1  
a[2] = 3 b[2] = 5  
a[3] = 4 b[3] = 10

Print content of the array 'a' using pointer arithmetic  
a[0] = 1 p+0 = 1  
a[1] = 2 p+1 = 2  
a[2] = 99 p+2 = 99  
a[3] = 4 p+3 = 4

lec04/array\_pointer.c

Jan Faigl, 2023 BOB36PRP – Přednáška 04: Pole a ukazatele 36 / 53

Pole Ukazatele Funkce a předávání parametrů Vstup a výstup programu Ukazatele a pole Textové řetězce

### Příklad předání ukazatele na pole

- Předáním pole jako ukazatele nemáme informaci o počtu prvků.
- Proto můžeme explicitně předat počet prvků v proměnné `n`.

```

1 #include <stdio.h>
2
3 void fce(int n, int *array) // array je lokální proměnná
4 { // typu ukazatel, můžeme změnit obsah paměti proměnné definované v main()
5     int local_array[] = {2, 4, 6};
6     printf("sizeof(array) = %lu, n = %i -- sizeof(local_array) = %lu\n",
7           sizeof(array), n, sizeof(local_array));
8     for (int i = 0; i < 3 && i < n; ++i) { //testujeme take n!
9         printf("array[%i]=%i local_array[%i]=%i\n", i, array[i], i, local_array[i]);
10    }
11 }
12 int main(void)
13 {
14     int array[] = {1, 2, 3};
15     fce(sizeof(array)/sizeof(int), array); // pocet prvku
16     return 0;
17 }

```

lec04/fce\_pointer.c

- Přes ukazatel `array` v `fce()` máme přístup do pole z `main()`.

Jan Faigl, 2023 BOB36PRP – Přednáška 04: Pole a ukazatele 37 / 53

Pole Ukazatele Funkce a předávání parametrů Vstup a výstup programu Ukazatele a pole Textové řetězce

### Příklad předání pole včetně velikosti využitím VLA

- VLA (Variable Length Array)** – délka pole určena za běhu programu. *Pole je však stále předáváno jako ukazatel. Ziskáváme tak především přehlednost kódu.*

```

1 void print_array(int n, int a[n])
2 {
3     printf("Size of the array is %lu\n", sizeof(a));
4     for (int i = 0; i < n; ++i) {
5         printf("array[%i]=%i\n", i, a[i]);
6     }
7 }
8
9 int main(int argc, char *argv[])
10 {
11     int n = 10;
12     if (argc > 1 && sscanf(argv[1], "%d", &n) != 1) {
13         fprintf(stderr, "Warning: cannot parse number from argv[1]!\n");
14     }
15     printf("Size of the array is %lu\n", sizeof(array));
16     int array[n]; //vla array size depends on n
17     for (int i = 0; i < n; ++i) {
18         array[i] = 2*i;
19     }
20     print_array(n, array);
21     return 0;
22 }

```

lec04/fce\_vla.c

Jan Faigl, 2023 BOB36PRP – Přednáška 04: Pole a ukazatele 38 / 53

Pole Ukazatele Funkce a předávání parametrů Vstup a výstup programu Ukazatele a pole Textové řetězce

### Vícerozměrná pole

- Pole můžeme definovat jako vícerozměrná, např. 2D matice.

```

1 int m[3][3] = {
2     { 1, 2, 3 },
3     { 4, 5, 6 },
4     { 7, 8, 9 }
5 };
6
7 printf("Size of m: %lu == %lu\n", sizeof(m), 3*3*sizeof(int));
8
9 for (int r = 0; r < 3; ++r) {
10     for (int c = 0; c < 3; ++c) {
11         printf("%3i", m[r][c]);
12     }
13     printf("\n");
14 }

```

Size of m: 36 == 36  
1 2 3  
4 5 6  
7 8 9

lec04/matrix.c

Jan Faigl, 2023 BOB36PRP – Přednáška 04: Pole a ukazatele 39 / 53

Pole Ukazatele Funkce a předávání parametrů Vstup a výstup programu Ukazatele a pole Textové řetězce

### Vícerozměrná pole a vnitřní reprezentace

- Vícerozměrné pole je **vždy** souvislý blok paměti.  
*Např. int a[3][3]; reprezentuje alokovanou paměť o velikosti 9\*sizeof(int), tj. zpravidla 36 bajtů. Operátor [] nám tak především zjednodušuje zápis programu.*

```

1 int *pm = (int *)m; // ukazatel na souvislou oblast m
2 printf("m[0][0]=%i m[1][0]=%i\n", m[0][0], m[1][0]); // 1 4
3 printf("pm[0]=%i pm[3]=%i\n", m[0][0], m[1][0]); // 1 4

```

lec04/matrix.c

- Dvourozměrné pole lze také definovat jako ukazatel na ukazatele (pole ukazatelů) na hodnoty konkrétního typu, např.
  - `int **a`; – ukazatel na ukazatele.
  - V obecném případě však takový ukazatel nemusí odkazovat na souvislou oblast, kde jsou alokovány jednotlivé prvky.
  - Proto při přístupu jako do jednorozměrného pole `int *b = (int *)a;` nelze garantovat přístup do druhého řádku jako v přechodném příkladě.

Jan Faigl, 2023 BOB36PRP – Přednáška 04: Pole a ukazatele 40 / 53

Pole Ukazatele Funkce a předávání parametrů Vstup a výstup programu Ukazatele a pole Textové řetězce

### Pole a vícerozměrná pole jako parametr funkce

- Parametr funkce je ukazatel na pole**, např. typu `int`

```

1 int (*p)[3] = m; // pointer to array of int
2 printf("Size of p: %lu\n", sizeof(p));
3 printf("Size of *p: %lu\n", sizeof(*p)); // 3 * sizeof(int) = 12

```

 Size of p: 8  
Size of \*p: 12
- Funkci nelze deklarovat s argumentem typu `[][]`, např. `int fce(int a[][]);`  
neboť kompilátor nemůže určit adresu pro přístup na `a[i][j]`, neboť se používá adresová aritmetika odpovídající 2D poli.  
*Pro `int m[row][col]` totiž `m[i][j]` odpovídá hodnotě na adrese `*(m + col * i + j)`*
- Je však možné funkci deklarovat například jako
  - `int g(int a[]);` což odpovídá deklaraci `int g(int *a);`
  - `int fce(int a[][13]);` – je znám počet sloupců
  - nebo `int fce(int a[3][3]);`.

Jan Faigl, 2023 BOB36PRP – Přednáška 04: Pole a ukazatele 41 / 53

Pole Ukazatele Funkce a předávání parametrů Vstup a výstup programu Ukazatele a pole Textové řetězce

### Inicializace pole

- Při definici můžeme hodnoty prvků pole inicializovat postupně nebo indexovaně.
- Při částečné inicializaci jsou ostatní prvky nastaveny na 0.

*2D pole jsou inicializována po řádcích.*

```

1 #define ROWS 3
2 #define COLS 3
3 void print(int rows, int cols, int m[rows][cols])
4 {
5     for (int r = 0; r < rows; ++r) {
6         for (int c = 0; c < cols; ++c) {
7             printf("%4i", m[r][c]);
8         }
9         printf("\n");
10    }
11 }
12
13 int m0[ROWS][COLS];
14 int m1[ROWS][COLS] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 };
15 int m2[ROWS][COLS] = { 1, 2, 3 };
16 int m3[ROWS][COLS] = { 1, 2, 3 };
17 { [0][0] = 1, [1][1] = 2, [2][2] = 3 };
18
19 print(ROWS, COLS, m0);
20 print(ROWS, COLS, m1);
21 print(ROWS, COLS, m2);
22 print(ROWS, COLS, m3);

```

m0 - not initialized  
-584032767743694227  
0 1 0  
740314624 0 0

m1 - init by rows  
1 2 3  
4 5 6  
7 8 9

m2 - partial init  
1 2 3  
0 0 0  
0 0 0

m3 - indexed init  
1 0 0  
0 2 0  
0 0 3

lec04/array-inits.c 42 / 53

Jan Faigl, 2023 BOB36PRP – Prednáška 04: Pole a ukazatele

Pole Ukazatele Funkce a předávání parametrů Vstup a výstup programu Ukazatele a pole Textové řetězce

### Řetězcové literály

- Formát – posloupnost znaků a řídicích znaků (escape sequences) uzavřená v uvozovkách.
- Řetězcové konstanty oddělené oddělovači (white spaces) se sloučí do jediné, např.
- se sloučí do
- Typ
- Řetězcová konstanta je uložena v poli typu `char` a zakončena znakem `'\0'`.  
Např. řetězcová konstanta "word" je uložena jako

```
'w' 'o' 'r' 'd' '\0'
```

Pole tak musí být vždy o 1 položku delší než je vlastní text!

Jan Faigl, 2023 BOB36PRP – Prednáška 04: Pole a ukazatele 44 / 53

Pole Ukazatele Funkce a předávání parametrů Vstup a výstup programu Ukazatele a pole Textové řetězce

### Textový řetězec

- Textový řetězec můžeme inicializovat jako pole znaků, tj. `char[]`.
- Pokud není řetězec zakončen znakem `'\0'`, jako v případě proměnné `char s[]`, pokračuje výpis řetězce až do nejbližšího znaku `'\0'`.
- Na textový řetězec lze odkazovat ukazatelem na znak `char*`.
- Velikost ukazatele je 8 bytů (pro 64-bit architekturu).
- Textový řetězec musí být zakončen znakem `'\0'`.

Alternativně lze řešit vlastní implementací s explicitním uložením délky řetězce.

```

1 char str[] = "123";
2 char s[] = {'5', '6', '7'};
3
4 printf("Size of str %lu\n", sizeof(str));
5 printf("Size of s %lu\n", sizeof(s));
6 printf("str %s\n", str);
7 printf(" s %s\n", s);

```

Size of str 4  
Size of s 3  
str '123'  
s '567123'

lec04/array\_str.c

```

1 char *sp = "ABC";
2 printf("Size of ps %lu\n", sizeof(sp));
3 printf(" ps %s\n", sp);

```

Size of ps 8  
ps 'ABC'

Jan Faigl, 2023 BOB36PRP – Prednáška 04: Pole a ukazatele 45 / 53

Pole Ukazatele Funkce a předávání parametrů Vstup a výstup programu Ukazatele a pole Textové řetězce

### Načítání textových řetězců

- Správnou alokaci vstupních argumentů je zajištěna při spuštění.
- Načtení textového řetězce funkcí `scanf()`.
- Použitím `%s` může dojít k přepisu paměti.

Příklad výstupu programu:

```

String str0 = 'PRP'
Enter 4 chars: 1234567
You entered string '1234567'
String str0 = '67'

```

lec04/str\_scanf-bad.c

- Načtení maximálně 4 znaků zajistíme řídicím řetězcem `"%4s"`.

Příklad výstupu programu:

```

String str0 = 'PRP'
Enter 4 chars: 1234567
You entered string '1234'
String str0 = 'PRP'

```

lec04/str\_scanf-limit.c

Jan Faigl, 2023 BOB36PRP – Prednáška 04: Pole a ukazatele 46 / 53

Pole Ukazatele Funkce a předávání parametrů Vstup a výstup programu Ukazatele a pole Textové řetězce

### Řetězce, ukazatele a pole – Příklad vizualizace

```

1 char s0[4] = "PRP";
2 char s1[2];
3 char *str = NULL;
4
5 str = s0; // str je ukazatel
6
7 str[2] = 'G'; // nepřímé adresování
8
9 // s1 zatím není null-terminated
10 s1[0] = 'X';
11 s1[1] = '\0';
12
13 set_string(s0) // pole jako ukazatel
14 // pohled na řetězec jako pole znaků
15 str = s1;
16 set_string(str);
17 ...
18
19 void set_string(char *s)
20 {
21     strcpy(s, "123");
22 }
23
24

```

Jan Faigl, 2023 BOB36PRP – Prednáška 04: Pole a ukazatele 47 / 53

Pole Ukazatele Funkce a předávání parametrů Vstup a výstup programu Ukazatele a pole Textové řetězce

### Zjištění délky textového řetězce

- Textový řetězec v C je posloupnost znaků zakončená znakem `'\0'`.
- Paměť (blok znaků) alokujeme jako proměnnou typu pole `char[]`.
- Řetěz je ukazatel, hodnota je adresa v paměti, kde začíná posloupnost znaků, typ `char*`.
- Délku textového řetězce lze zjistit sekvenčním procházením odkazované části paměti znak po znaku až k `'\0'`.
- Funkce `strlen()` ze standardní knihovny `<string.h>` pro práci s řetězi.
- Z principu má takový dotaz na **délku řetězce lineární složitost  $O(n)$** .

```

1 int getLength(char *str)
2 {
3     int ret = 0;
4     while (str && str[ret] != '\0') {
5         ret ++;
6     }
7     return ret;
8 }

```

```

1 for (int i = 0; i < argc; ++i) {
2     printf("argv[%i]: getLength = %i -- strlen = %lu\n",
3           i, getLength(argv[i]), strlen(argv[i]));
4 }

```

\$ clang string\_length.c && ./a.out  
argv[0]: getLength = 7 -- strlen = 7

lec04/string\_length.c

Jan Faigl, 2023 BOB36PRP – Prednáška 04: Pole a ukazatele 48 / 53

Pole Ukazatele Funkce a předávání parametrů Vstup a výstup programu Ukazatele a pole Textové řetězce

### Práce s textovými řetězci

- V C jsou řetězce pole znaků zakončené znakem `'\0'`.
- Základní operace jsou definovány v knihovně `<string.h>`, například pro kopírování nebo porovnání řetězců.
- `char* strcpy(char *dst, char *src);`
- `int strcmp(const char *s1, const char *s2);`
- Funkce předpokládají dostatečný rozsah alokovaných polí
- Funkce s explicitním limitem na maximální délku řetězců: `char* strncpy(char *dst, char *src, size_t len);` a `int strncmp(const char *s1, const char *s2, size_t len);`
- Převod řetězce na číslo – `<stdlib.h>`
- `atoi()`, `atof()` – převod celého a necelého čísla.
- `long strtol(const char *nptr, char **endptr, int base);`
- `double strtod(const char *nptr, char **restrict endptr);`
- Funkce `atoi()` a `atof()` jsou „obsolete“, ale mohou být rychlejší.
- Alternativně také např. `sscanf()`.

Více viz `man strcpy, strcmp, strtol, strtod, sscanf`.

Jan Faigl, 2023 BOB36PRP – Prednáška 04: Pole a ukazatele 49 / 53

Část II

### Část 2 – Zadání 4. domácího úkolu (HW04)

Jan Faigl, 2023 BOB36PRP – Prednáška 04: Pole a ukazatele 50 / 53

Zadání 4. domácího úkolu HW04

Téma: **Prvočíselný rozklad**

Povinné zadání: **2b**; Volitelné zadání: **3b**; Bonusové zadání: **5b**

- Motivace:** Rozvinout znalost použití cyklů, proměnných a jejich reprezentace ve výpočetní úloze.
- Cíl:** Osvojit si algoritmické řešení výpočetní úlohy
- Zadání:** <https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/b0b36prp/hw/hw04>
- Načtení posloupnosti kladných celých čísel (menších než  $10^6$ ) zakončených nulou a jejich rozklad na prvočinitele.
- Volitelné zadání** rozšiřuje rozsah hodnot vstupní čísel až do  $10^8$  (celá čísla v rozsahu 64-bitů). S ohledem na výpočetní náročnost řešení vyžaduje sofistikovanější přístup výpočtu s využitím techniky *Eratosthenova síta*.
- Bonusové zadání** dále úlohu rozšiřuje zpracování čísel s až 100 ciframi. Řešení vyžaduje implementaci *vlastní reprezentace velkých celých čísel* spolu s *operacemi* celočíselného dělení se zbytkem.
- Termín odevzdání:** 11.11.2023, 23:59:59 PDT.
- Bonusová úloha:** 13.01.2024, 23:59:59 PST.

PDT – Pacific Daylight Time  
PST – Pacific Standard Time

Jan Faigl, 2023 BOB36PRP – Prednáška 04: Pole a ukazatele 51 / 53



### Shrnutí přednášky

#### Kódovací příklad – hexdump – 1/4

- Implementujeme program, který vytkne vstup načtený ze `stdin` na `stdout` v hexa formátu.
- Program vypíše na `stdout` nejvýše 16 hodnot na řádek, oddělených čárkou.

*Obdobu programu hexdump.*

```
1 $ cat hw01-2.out
2 [Data: 0x00000000 44 65 73 69 74 6b 6f 6e 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7a 7b 7c 7d 7e 7f 80
3 [Data: 0x00001000 76 61 3a 20 33 37 35 39 20 2d 31 30 30 30 30 0a 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
4 [Data: 0x00002000 53 65 73 74 6e 61 63 67 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7a 7b 7c 7d
5 [Data: 0x00003000 73 74 61 76 61 61 20 65 61 66 20 66 66 66 66 66 64 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
6 [Data: 0x00004000 38 46 30 0a 53 6f 76 63 65 67 74 3a 20 33 37 35 39 20 2d 31 30 30 30 30 0a
7 [Data: 0x00005000 20 2b 2b 2d 24 31 30 30 30 30 20 34 20 2d 24 36 32 34 31 0a 52 6f 7a 64 69 6c 6a 20 33 37 35 39 20 2d
8 [Data: 0x00006000 31 0a 52 6f 7a 64 69 6c 6a 20 33 37 35 39 20 2d 24 36 32 34 31 0a 52 6f 7a 64 69 6c 6a 20 33 37 35 39 20 2d
9 [Data: 0x00007000 20 2b 2b 2d 24 31 30 30 30 30 20 34 20 2d 24 36 32 34 31 0a 52 6f 7a 64 69 6c 6a 20 33 37 35 39 20 2d
10 [Data: 0x00008000 53 6f 76 63 69 6a 3a 20 33 37 35 39 20 2d 24 36 32 34 31 0a 52 6f 7a 64 69 6c 6a 20 33 37 35 39 20 2d
11 [Data: 0x00009000 31 30 30 30 30 30 30 30 20 34 20 2d 24 36 32 34 31 0a 52 6f 7a 64 69 6c 6a 20 33 37 35 39 20 2d
12 [Data: 0x0000a000 30 0a 50 6f 64 69 6c 3a 20 33 37 35 39 20 2f 20 10 0a 51 37 69 71 72 73 74 75 76
13 [Data: 0x0000b000 2d 31 30 30 30 30 20 34 20 30 0a 50 72 75 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
14 [Data: 0x0000c000 72 3a 20 2d 24 31 32 30 2e 35 0a 00000000]
```

```
1 $ clang hexdump.c -o hexdump && ./hexdump < hw01-2.out
2 HEXDUMP
3 44, 65, 73, 69, 74, 6b, 6f, 6e, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 6f, 75, 73, 74, 74, 61
4 76, 61, 3a, 20, 33, 37, 35, 39, 20, 2d, 31, 30, 30, 30, 30, 0a
5 53, 65, 73, 74, 6e, 61, 63, 74, 6e, 6f, 76, 61, 20, 73, 6f, 75
6 73, 74, 61, 76, 61, 3a, 20, 65, 61, 66, 20, 66, 66, 66, 66, 64
7 38, 46, 30, 0a, 53, 6f, 76, 63, 65, 74, 3a, 20, 33, 37, 35, 39
8 20, 2b, 2b, 2d, 24, 31, 30, 30, 30, 20, 34, 20, 2d, 24, 36, 32, 34
9 31, 0a, 52, 6f, 7a, 64, 69, 6c, 6a, 20, 33, 37, 35, 39, 20, 2d
10 20, 2d, 31, 30, 30, 30, 20, 34, 20, 31, 33, 37, 35, 39, 0a
11 53, 6f, 76, 63, 69, 6a, 3a, 20, 33, 37, 35, 39, 20, 2d, 24
12 31, 30, 30, 30, 20, 34, 20, 2d, 33, 37, 35, 39, 30, 30, 30
13 30, 0a, 50, 6f, 64, 69, 6c, 3a, 20, 33, 37, 35, 39, 20, 2f, 20
14 2d, 31, 30, 30, 30, 20, 34, 20, 30, 0a, 50, 72, 75, 64, 65
15 72, 3a, 20, 2d, 33, 31, 32, 30, 2e, 35, 0a
16 HEXDUMP END
```

- Na `stderr` vypíše na začátku "HEXDUMP:\n" a na konci "HEXDUMP END\n".

#### Kódovací příklad – hexdump – 4/4

- Program spustíme s přsměrováním `stdin` ze souboru, např. `hw01-2.out` a přsměrováním výstupu `stdout` do souboru `hex.out`.
- Při kompilaci definujeme počet hodnot na řádek `MAX_WIDTH=20` a program spustíme s přsměrováním `stderr` do souboru `hex.err`.

```
1 $ clang hexdump-2.c -o hexdump && ./hexdump < hw01-2.out > hex.out
2 HEXDUMP
3 [Data: 0x00000000 44 65 73 69 74 6b 6f 6e 67 68 69 70 71 72 73 6f 75 73 74 61
4 76 61 3a 20 33 37 35 39 20 2d 31 30 30 30 0a 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 6f 75
5 6b 6f 76 61 20 73 6f 75 73 74 61 76 61 3a 20 65 61 66 20 66 66 66 66 64
6 38 46 30 0a 53 6f 76 63 65 67 74 3a 20 33 37 35 39
7 20 2b 2b 2d 24 31 30 30 30 20 34 20 2d 24 36 32 34 31 0a 52 6f 7a 64 69 6c 6a 20 33 37 35 39 20 2d
8 20 2d 31 30 30 30 20 34 20 2d 24 36 32 34 31 0a 52 6f 7a 64 69 6c 6a 20 33 37 35 39 20 2d
9 53 6f 76 63 69 6a 3a 20 33 37 35 39 20 2d 24 36 32 34
10 31 30 30 30 20 34 20 2d 24 36 32 34 31 0a 50 72 75 64 65
11 72 3a 20 2d 33 31 32 30 2e 35 0a 00000000]
```

```
1 $ clang -DMAX_WIDTH=20 hexdump.c -o hexdump && ./hexdump < hw01-2.out > hex.err
2 [Data: 0x00000000 44 65 73 69 74 6b 6f 6e 67 68 69 70 71 72 73 6f 75 73 74 61
3 76 61 3a 20 33 37 35 39 20 2d 31 30 30 30 0a 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 6f 75
4 6b 6f 76 61 20 73 6f 75 73 74 61 76 61 3a 20 65 61 66 20 66 66 66 66 64
5 38 46 30 0a 53 6f 76 63 65 67 74 3a 20 33 37 35 39
6 20 2b 2b 2d 24 31 30 30 30 20 34 20 2d 24 36 32 34 31 0a 52 6f 7a 64 69 6c 6a 20 33 37 35 39 20 2d
7 20 2d 31 30 30 30 20 34 20 2d 24 36 32 34 31 0a 52 6f 7a 64 69 6c 6a 20 33 37 35 39 20 2d
8 53 6f 76 63 69 6a 3a 20 33 37 35 39 20 2d 24 36 32 34
9 31 30 30 30 20 34 20 2d 24 36 32 34 31 0a 50 72 75 64 65
10 72 3a 20 2d 33 31 32 30 2e 35 0a
11 [Data: 0x00000000]
```

- Obsah `stderr` není přsměrován, proto se vypíše na terminál.
- Obsah `stderr` je přsměrování, proto se nevypíše na terminál.

Vyzkoušejte program s přsměrování binárního souboru na `stdin` našeho `hexdump`.

### Diskutovaná témata

- Jednorozměrná a vícerozměrná pole a jejich inicializace
- Ukazatel
- Textový řetězec
- Rozdíl mezi polem a ukazatelem
- Předávání polí funkcím
- Vstup a výstup programu - argumenty programy a návratová hodnota

■ Příště: Ukazatele, paměťové třídy a volání funkcí.

#### Kódovací příklad – hexdump – 2/4

- Program napíšeme nejdříve kreativně, ale s počtem hodnot na řádek `MAX_WIDTH`.

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3
4 #ifndef MAX_WIDTH
5 #define MAX_WIDTH 16
6 #endif
7
8 int main(void)
9 {
10     int ret = EXIT_SUCCESS;
11     int n = 0; // initialize
12     int c; // we do not need to init.
13
14     fprintf(stderr, "HEXDUMP:\n");
15     while ((c = getchar()) != EOF) {
16         if (n >= MAX_WIDTH) {
17             n = 0;
18             putchar('\n');
19         }
20         if (n > 0) {
21             printf(", ");
22         }
23         printf("%02x", c);
24         n += 1;
25     } //end while loop
26     if (n > 0) {
27         putchar('\n');
28     }
29     fprintf(stderr, "HEXDUMP END\n");
30     return ret;
31 }
```

### Ukazatelová (pointerová) aritmetika

- S ukazately (pointery) lze provádět aritmetické operace + a – (přičítat nebo odčítat celé číslo).
  - ukazatel = ukazatel stejného typu + (nebo –) a celé číslo (int).
  - Nebo lze používat zkrácený zápis např. `ukazatel += 1` a unární operátory např. `ukazatel++`.

- Aritmetické operace jsou užitečné pokud ukazatel odkazuje na více položek daného typu (sousvislý blok paměti).
  - Např. pole položek příslušného typu;
  - Dynamicky alokovaný souvislý blok paměti.

- Přičtením hodnoty celého čísla k pointeru „posouváme“ hodnotu pointeru na další prvek, např.

```
int a[10];
int *p = a;

int i = *(p+2); //odkazuje na hodnotu 3. prvku pole a
```

- Podle typu ukazatele se hodnota adresy příslušně zvyší.
- (p+2) je ekvivalentní adrese `p + 2*sizeof(int)`.
- Příklad použití viz `lec04/pointers_and_array.c`

## Část IV Appendix

#### Kódovací příklad – hexdump – 3/4

- Program upravíme redukcí počtu zanořených vyjmutím (dekompozice).

```
8 void print_hex(int c, int *n);
9
10 int main(void)
11 {
12     int n = 0;
13     int c; // we do not need to init
14
15     fprintf(stderr, "HEXDUMP:\n");
16     while ((c = getchar()) != EOF) {
17         print_hex(c, &n);
18     } //end while loop
19     if (n > 0) {
20         putchar('\n'); // final EOL
21     }
22     fprintf(stderr, "HEXDUMP END\n");
23     return EXIT_SUCCESS; // always ok
24 }
```

```
15 void print_hex(int c, int *n)
16 {
17     if (*n >= MAX_WIDTH) {
18         *n = 0;
19         putchar('\n');
20     }
21     if (*n > 0) {
22         printf(", ");
23     }
24     printf("%02x", c);
25     *n += 1;
26 }
```

- Předávání ukazatele (adresy) proměnné `n` je nutné.
- Vyzkoušejte chování programu s předáváním hodnoty `n`.

```
void print_hex(int c, int n);
```

### Příklad ukazatelové aritmetiky

- Ukazatel je proměnná jejíž hodnota je adresa v paměti.
- Ukazatelová aritmetika zohledňuje typ proměnné, její velikost v paměti.
- Přičtením hodnoty 1 k proměnné typu ukazatel je vypočtena adresa následujícího prvku, adresa je zvětšena o hodnotu odpovídající `sizeof()` příslušného typu.

```
1 int getLength(char *str)
2 {
3     int ret = 0;
4     while (str && str[ret] != '\0') {
5         ret += 1;
6     }
7     return ret;
8 }
```

```
1 int getLengthPtr1(char *str)
2 {
3     int ret = 0;
4     while (str && (*str++) != '\0') {
5         ret += 1;
6     }
7     return ret;
8 }
```

```
1 int getLengthPtr2(char *str)
2 {
3     int ret = 0;
4     while (str && (str++) ret += 1;
5     return ret;
6 }
```

- Textový řetězec můžeme interpretovat jako pole znaků `char[]` nebo ukazatel `char*`.

```
lec04/string_length.c
```