

# Pole, ukazatel, textový řetězec, vstup a výstup programu

Jan Faigl

Katedra počítačů  
Fakulta elektrotechnická  
České vysoké učení technické v Praze

Přednáška 04

B0B36PRP – Procedurální programování

Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 04: Pole a ukazatele

1 / 50

Pole Ukazatele Funkce a předávání parametrů Vstup a výstup programu Ukazatele a pole Textové řetězce

## Část I

### Pole a ukazatele

## Přehled témat

### ■ Část 1 – Pole, ukazatele a řetězce

Pole

Ukazatele

Funkce a předávání parametrů

Vstup a výstup programu

Ukazatele a pole

Textové řetězce

S. G. Kochan: kapitoly 7, 10, 11

P. Herout: kapitola 10, 11, 12, 13

### ■ Část 2 – Zadání 4. domácího úkolu (HW04)

Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 04: Pole a ukazatele

2 / 50

Pole Ukazatele Funkce a předávání parametrů Vstup a výstup programu Ukazatele a pole Textové řetězce

## Pole

- Datová struktura pro uložení **více hodnot stejného typu**
- Slouží k reprezentaci posloupnosti hodnot v paměti
  - Hodnoty uloženy v souvislém bloku paměti*
- Jednotlivé prvky mají identickou velikost a jejich relativní adresa vůči počátku pole je jednoznačně určena
  - Prvky můžeme adresovat pořadím prvků v poli
    - Relativní „adresa“ vůči prvnímu prvku*
    - „adresa“=velikost\_prvku \* index\_prvku\_v\_poli**
    - 
- Proměnná typu pole reprezentuje adresu vyhrazeného paměťového prostoru, kde jsou hodnoty uloženy
  - Adresa\_prvku = adresa\_prvního\_prvku + velikost\_typu \* index\_prvku\_v\_poli*
- Deklarací proměnné dochází k alokaci paměti pro uložení definovaného počtu hodnot příslušného typu
- **Velikost pole statické délky nelze měnit**
  - Garance souvislého přístupu k položkám pole*

## Deklarace pole

- Hodnota proměnné typu pole je odkaz (adresa) na místo v paměti, kde je pole uloženo
- Deklarace proměnné typu pole se skládá z typu prvků, jména proměnné a hranatých závorek []
   
typ proměnná [];
- Závorky [] slouží také k přístupu (adresaci) prvků
   
proměnná \_ typu \_ pole [index \_ prvku \_ pole]

Příklad deklarace proměnné typu pole hodnot typu int.

Alokace paměti pro až 10 prvků pole.

`int array[10];` *Tj.  $10 \times \text{sizeof(int)}$*

```
printf("Size of array %lu\n", sizeof(array));
printf("Item %i of the array is %i\n", 4, array[4]);
```

Size of array 40

Item 4 of the array is -5728

*Hodnoty pole nejsou inicializovány!*

## Pole – Příklad 1/3

- Deklarace jednorozměrného a dvourozměrného pole

```
/* jednorozmerne pole prvku typu char */
char simple_array[10];

/* dvourozmerne pole prvku typu int */
int two_dimensional_array[2][2];
```

- Přístup k prvkům pole

`m[1][2] = 2*1;`

- Příklad deklarace pole a tisk hodnot prvků

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(void)
4 {
5     int array[5];
6
7     printf("Size of array: %lu\n", sizeof(array));
8     for(int i = 0; i < 5; ++i) {
9         printf("Item[%i] = %i\n", i, array[i]);
10    }
11    return 0;
12 }
```

Size of array: 20  
 Item[0] = 1  
 Item[1] = 0  
 Item[2] = 740314624  
 Item[3] = 0  
 Item[4] = 0

lec04/array.c

## Pole (array)

- Pole je posloupnost prvků **stejného typu**
  - K prvkům pole se přistupuje pořadovým číslem prvku
  - Index prvního prvku je** vždy roven **0**
  - Prvky pole mohou být proměnné libovolného typu
   
*I strukturované typy, viz další přednáška*
  - Pole může být jednorozměrné nebo vícerozměrné
   
*Pole polí (...) prvků stejného typu.*
  - Prvky pole určuje: **jméno, typ, počet prvků**
  - Prvky pole tvoří v paměti souvislou oblast!**
  - Velikost pole (v bajtech) je dána počtem prvků pole  $n$  a **typem** pravku, tj.  $n * \text{sizeof(typ)}$
  - Textový řetězec je pole typu **char**, kde poslední prvek je '**\0**'
- C nekontroluje za běhu programu, zdali je index platný!**

## Pole – Příklad 2/3

- Příklad deklarace pole

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(void)
4 {
5     int array[10];
6
7     for (int i = 0; i < 10; i++) {
8         array[i] = i;
9     }
10
11    int n = 5;
12    int array2[n * 2];
13
14    for (int i = 0; i < 10; i++) {
15        array2[i] = 3 * i - 2 * i * i;
16    }
17
18    printf("Size of array: %lu\n", sizeof(array));
19    for(int i = 0; i < 10; ++i) {
20        printf("array[%i]=%+2i \t array2[%i]=%6i\n", i,
21               array[i], i, array2[i]);
22    }
23 }
```

Size of array: 40  
 array[0]=+0 array2[0]= 0  
 array[1]=+1 array2[1]= 1  
 array[2]=+2 array2[2]= -2  
 array[3]=+3 array2[3]= -9  
 array[4]=+4 array2[4]= -20  
 array[5]=+5 array2[5]= -35  
 array[6]=+6 array2[6]= -54  
 array[7]=+7 array2[7]= -77  
 array[8]=+8 array2[8]= -104  
 array[9]=+9 array2[9]= -135

lec04/demo-array.c

## Pole – Příklad 3/3

- Příklad deklarace pole s inicializací

```

1 #include <stdio.h>
2
3 int main(void)
4 {
5     int array[5] = {0, 1, 2, 3, 4};
6
7     printf("Size of array: %lu\n", sizeof(array));
8     for(int i = 0; i < 5; ++i) {
9         printf("Item[%i] = %i\n", i, array[i]);
10    }
11    return 0;
12 }
```

lec04/array-init.c

- Inicializace pole

```

double d[] = {0.1, 0.4, 0.5}; // inicializace pole hodnotami
char str[] = "hallo"; // inicializace pole textovým literálem
char s[] = {'h', 'a', 'l', 'l', 'o', '\0'}; // inicializace prvků
int m[3][3] = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}, {7, 8, 9}};
char cmd[] [10] = {"start", "stop", "pause"};
```

Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 04: Pole a ukazatele

10 / 50

## Pole ve funkci a jako argument funkce

- Lokálně definované pole ve funkci má rozsah platnosti pouze v rámci funkce (bloku)

```

void fce(int n)
{
    int array[n];
    // počítání s array
    {
        int array2[n*2];
    } // po skončení bloku array2 automaticky zaniká
    // zde již není array2 přístupné
} // po skončení funkce, pole array automaticky zaniká

■ Pole je automaticky vytvořeno a po skončení bloku (funkce) automaticky zaniká (paměť je uvolněna) Více o paměťových třídách na 5. přednášce

■ Lokální proměnné jsou ukládány na tzv. zásobník, který má zpravidla relativně malou velikost, proto pro velká pole může být vhodnější alokovat paměť dynamicky a použít ukazatele
```

- Pole může být argumentem funkce

```
void fce(int array[]);
```

hodnota je však předávána jako **ukazatel!**

Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 04: Pole a ukazatele

12 / 50

## Pole variabilní délky

- C99 umožňuje definovat tzv. pole variabilní délky – délka pole je určena za běhu programu

*V předchozích verzích bylo nutné znát délku při kompliaci.*

- Délka pole tak může např. být argument funkce

```

void fce(int n)
{
    // int local_array[n] = 1, 2 ; inicializace není povolena
    int local_array[n]; // variable length array

    printf("sizeof(local_array) = %lu\n", sizeof(local_array));
    printf("length of array = %lu\n", sizeof(local_array) / sizeof(int));
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        local_array[i] = i * i;
    }
}

int main(int argc, char *argv[])
{
    fce(argc);
    return 0;
}
```

lec04/fce\_var\_array.c

- Pole variabilní délky však nelze inicializovat při vytvoření

Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 04: Pole a ukazatele

11 / 50

## Ukazatel (pointer)

- Ukazatel (pointer) je proměnná jejíž **hodnota je adresa** paměti jiné proměnné

- Pointer *odkazuje* na jinou proměnnou

*Odkazuje na oblast paměti, kde je uložena hodnota proměnné*

- **Ukazatel má typ** proměnné, na kterou může ukazovat

*Důležité pro ukazatellovou aritmetiku*

- Ukazatel na hodnoty (proměnné) základních typů: **char, int, ...**
- „Ukazatel na pole“; ukazatel na funkci; **ukazatel na ukazatele**

- Ukazatel může být též bez typu (**void**)

- Velikost proměnné nelze z vlastnosti ukazatele určit
- Pak může obsahovat adresu libovolné proměnné

- Prázdná adresa ukazatele je definovaná hodnotou konstanty **NULL**

*Textová konstanta (makro) preprocesoru definovaná jako „null pointer constant“*

**C99 – Ize též použít „int“ hodnotu 0**

## C za běhu programu nekontroluje platnost adresy (hodnoty) ukazatele.

*Ukazatele umožňují psát efektivní kódy, při neobezretném používání mohou vést k chybám. Proto je důležité osvojit si princip nepřímého adresování a pochopit organizaci a přístup do paměti.*

Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 04: Pole a ukazatele

14 / 50

B0B36PRP – Přednáška 04: Pole a ukazatele

14 / 50

## Referenční a dereferenční operátor

### ■ Referenční operátor – &

- Vrací adresu paměti, kde je uložena hodnota proměnné, před kterou je uveden **&proměnná**

### ■ Dereferenční operátor – \*

- Vrací **I-hodnotu** (l-value) odpovídající hodnotě na adrese ukazatele **\*proměnná\_typu\_ukazatel**
- Umožňuje číst a zapisovat hodnotu na adrese dané obsahem ukazatele, např. ukazatel na hodnotu typu **int** (tj. **int \*p**)  
`*p = 10; // zápis hodnoty 10 na adresu uloženou v proměnné p  
int a = *p; // čtení hodnoty z adresy uložené v p`

- Pro tisk hodnoty ukazatele (adresy) lze ve funkci **printf()** použít řídicí řetězec **"%p"**

```
int a = 10;
int *p = &a;
```

```
printf("Value of a %i, address of a %p\n", a, &a);
printf("Value of p %p, address of p %p\n", p, &p);
```

```
Value of a 10, address of a 0x7fffffff95c
Value of p 0x7fffffff95c, address of p 0x7fffffff950
```

Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 04: Pole a ukazatele

15 / 50

## Ukazatel (pointer) – příklady 2/2

```
printf("i: %d -- pi: %p\n", i, pi); // 10 0x7fffffff8fc
printf("&i: %p -- *pi: %d\n", &i, *pi); // 0x7fffffff8fc
printf("*(&i): %d -- &(*pi): %p\n", *(&i), &(*pi));

printf("i: %d -- *pj: %d\n", i, *pj); // 10 10
i = 20;
printf("i: %d -- *pj: %d\n", i, *pj); // 20 20

printf("sizeof(i): %lu\n", sizeof(i)); // 4
printf("sizeof(pi): %lu\n", sizeof(pi)); // 8

long l = (long)pi;
printf("0x%lx %p\n", l, pi); /* print l as hex -- %lx */
// 0x7fffffff8fc 0x7fffffff8fc

l = 10;
pi = (int*)l; /* possible but it is nonsense */
printf("l: 0x%lx %p\n", l, pi); // 0xa 0xa
```

lec04/pointers.c

## Ukazatel (pointer) – příklady 1/2

```
int i = 10; /* promenna typu int */
/* &i -- adresa promenne i */

int *pi; /* deklarace promenne typu pointer */
/* pi pointer na promenou typu int */
/* *pi promenna typu int */

pi = &i; /* do pi se ulozi adresa promenne i */

int b; /* promenna typu int */

b = *pi; /* do promenne b se ulozi obsah adresy
ulozene v ukazeteli pi */
```

## Ukazatele (pointery), proměnné a jejich hodnoty

- Proměnné jsou názvy adres, kde jsou uloženy hodnoty příslušného typu
- Kompilátor pracuje přímo s adresami  
*Přestože se v případě komplikace zpravidla jedná o adresy relativní.*
- Ukazatel (pointer) je proměnná, ve které je uložena adresa. Na této adrese se pak nachází hodnota nějakého typu (např. **int**).
- Ukazatele realizují tzv. **nepřímé adresování (indirect addressing)**
- Dereferenční operátor **\*** přistupuje na proměnnou adresovanou hodnotou ukazatele
- Operátor **&** vrací adresu, kde je uložena hodnota proměnné

## Ukazatele (pointery) a kódovací styl

- Typ ukazatel se značí symbolem \*
- \* můžeme zapisovat u jména typu nebo jména proměnné
- Preferujeme zápis u proměnné, abychom předešli omylům  
`char* a, b, c; char *a, *b, *c;`  
*Pointer je pouze a Všechny tři proměnné jsou ukazatele*
- Zápis typu ukazatele na ukazatel `char **a;`
- Zápis pouze typu (bez proměnné): `char*` nebo `char**`
- Ukazatel na proměnnou prázdného typu zapisujeme jako  
`void *ptr`
- Prokazatelně neplatná adresa má symbolické jméno `NULL`  
*Definovaná jako makro preprocesoru (C99 lze použít 0)*
- Proměnné v C nejsou automaticky inicializovány a ukazatele tak mohou odkazovat na neplatnou paměť, proto může být vhodné explicitně inicializovat ukazatele na 0 nebo `NULL`. Např. `int *i = NULL;`

Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 04: Pole a ukazatele

19 / 50

## Funkce a předávání parametrů – příklad

- Proměnná `a` realizuje volání hodnotou
  - Proměnná `b` realizuje volání odkazem
- ```
void fce(int a, char* b)
{
    a += 1;
    (*b)++;
}
int a = 10;
char b = 'A';
printf("Before call a: %d b: %c\n", a, b);
fce(a, &b);
printf("After call a: %d b: %c\n", a, b);
```

### Výstup

Before call a: 10 b: A  
After call a: 10 b: B

`lec04/function_call.c`

## Funkce a předávání parametrů

- V C jsou **parametry funkce předávány hodnotou**
  - Parametry jsou lokální proměnné funkce (alokované na zásobníku), které jsou inicializované na hodnotu předávanou funkci
- Více o volání funkcí a paměti v 5. přednášce*
- ```
void fce(int a, char *b)
{
    a - je lokalni promena typu int (ulozena na zasobniku)
    b - je lokalni promena typu ukazatel na promenou
        typu char (hodnota je adresa a je take na zasobniku)
}
```
- Lokální změna hodnoty proměnné neovlivňuje hodnotu proměnné vně funkce
  - Při předání ukazatele, však máme přístup na adresu původní proměnné, kterou můžeme měnit
  - **Ukazatelem tak realizujeme volání odkazem**

Jan Faigl, 2016 B0B36PRP – Přednáška 04: Pole a ukazatele 21 / 50

## Funkce main a její tvary

- Základní tvar funkce `main`
  - `int main(int argc, char *argv[])` { ... }
  - Alternativně pak také
  - `int main(int argc, char **argv)` { ... }
  - Argumenty funkce nejsou nutné
  - `int main(void)` { ... }
  - Rozšířená funkce o nastavení proměnných prostředí
- Pro Unix a MS Windows*
- ```
int main(int argc, char **argv, char **envp) { ... }
```
- Přístup k proměnným prostředí funkcí `getenv()` z knihovny `<stdlib.h>`.*
- `lec04/main_env.c`
- Rozšířená funkce o specifické parametry Mac OS X
  - `int main(int argc, char **argv, char **envp, char **apple);`

Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 04: Pole a ukazatele

22 / 50

Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 04: Pole a ukazatele

23 / 50

## Argumenty funkce main

### ■ Základní tvar funkce main

```
int main(int argc, char *argv[]) { ... }
```

### ■ argc – obsahuje počet argumentů programu

Včetně jména spouštěného programu

- Argumenty jsou textové řetězce oddělené mezerou (bílým znakem)

### ■ argv – pole ukazatelů na hodnoty typu char

*Typ „čteme“ zprava doleva*

- Pole argv má velikost (počet prvku) daný hodnotou argc
- Každý prvek pole argv[i] obsahuje adresu, kde je uložen textový řetězec argumentu (tj. typ char\*)
- Textový řetězec (argument) je posloupnost znaků (typ char) zakončený znakem '\0'. „null character“ – konec textového řetězce
- Alokace paměti pro uložení argumentů (textových řetězců) je provedena při spuštění programu

*V případě programu pro OS zajišťuje zaváděč programu („loader“) a standardní knihovna C.*

Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 04: Pole a ukazatele

24 / 50

## Interakce programu s uživatelem

### ■ Funkce int main(int argc, char \*argv[])

- Při spuštění programu lze předat parametry (textové řetězce)
  - Při ukončení programu lze předat návratovou hodnotu
- Konvence 0 bez chyb, ostatní hodnoty chybový kód*
- Při běhu programu lze číst ze standardního vstupu a zapisovat na standardní výstup

*Např. scanf() nebo printf()*

- Při spuštění programu lze vstup i výstup přesměrovat z/do souboru
- Program tak nečeká na vstup uživatele (stisk klávesy „Enter“)*

- Každý program (terminálový) má standardní vstup (stdin) a výstup (stdout) a dále pak standardní chybový výstup (stderr), které lze v shellu přesměrovat

*./program <stdin.txt >stdout.txt 2>stderr.txt*

- Alternativou k scanf() a printf() lze využít fscanf() a fprintf().

  - Funkce mají první argument soubor jinak, je syntax identická
  - Soubory stdin, stdout a stderr jsou definována v <stdio.h>

## Předávání parametrů programu

### ■ Při spuštění programu můžeme předat parametry programu prostřednictvím argumentů

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(int argc, char *argv[])
4 {
5     printf("Number of arguments %i\n", argc);
6     for (int i = 0; i < argc; ++i) {
7         printf("argv[%i] = %s\n", i, argv[i]);
8     }
9     return argc > 0 ? 0 : 1;
10 }
```

clang demo-arg.c -o arg  
./arg one two three  
Number of arguments 4  
argv[0] = ./arg  
argv[1] = one  
argv[2] = two  
argv[3] = thre  
lec04/demo-arg.c

- Voláním return ve funkci main() vracíme z programu návratovou hodnotu, se kterou můžeme dále pracovat

*Např. v interpretu příkazů (shellu).*

```
./arg >/dev/null; echo $?
1
./arg first >/dev/null; echo $?
0
```

- Návratová hodnota programu je uložena v proměnné \$?, kterou lze vypsat příkazem echo
- >/dev/null přesměruje standardní výstup do /dev/null

Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 04: Pole a ukazatele

24 / 50

## Příklad programu s výstupem na stdout a přesměrováním

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(int argc, char *argv[])
4 {
5     int ret = 0;
6
7     fprintf(stdout, "Program has been called as %s\n", argv[0]);
8     if (argc > 1) {
9         fprintf(stdout, "1st argument is %s\n", argv[1]);
10    } else {
11        fprintf(stdout, "1st argument is not given\n");
12        fprintf(stderr, "At least one argument must be given!\n");
13        ret = -1;
14    }
15    return ret;
16 }
```

lec04/demo-stdout.c

### ■ Příklad výstupu – clang demo-stdout.c -o demo-stdout

```
./demo-stdout; echo $?
Program has been called as ./demo-
stdout
1st argument is not given
At least one argument must be given!
255
```

./demo-stdout 2>stderr
Program has been called as ./
demo-stdout
1st argument is not given
./demo-stdout ARGUMENT 1>
stdout; echo \$?
0

Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 04: Pole a ukazatele

27 / 50

Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 04: Pole a ukazatele

28 / 50

## Pointery a pole

- Pointer ukazuje na vyhrazenou část paměti proměnné

Předpokládáme správné použití

- Pole je označení souvislého bloku paměti

```
int *p; //ukazatel (adresa) kde je ulozena hodnota int
int a[10]; //souvisly blok pameti pro 10 int hodnot
sizeof(p); //pocet bytu pro ulozeni adresy (8 pro 64bit)
sizeof(a); //velikost alokovaneho pole je 10*sizeof(int)
```

- Obě proměnné odkazují na paměť, komplilátor s nimi však pracuje **rozdílně**

- Proměnná typu pole je symbolické jméno pro místo v paměti, kde jsou uloženy hodnoty prvků pole

*Komplilátor nahrazuje jméno přímo paměťovým místem*

- Ukazatel obsahuje adresu, na které je příslušná hodnota (nepřímé adresování)

### Při předávání pole jako parametru funkce je předáváno pole jako pointer (ukazatel)

Viz komplilace souboru `main_env.c` překladačem `clang`

Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 04: Pole a ukazatele

30 / 50

## Příklad komplilace funkce s předáváním pole 2/2

- Komplilátor `clang` (ve výchozím nastavení) upozorňuje na záměnu `int*` za `int[]`  
`clang array_pointer.c`  
`array_pointer.c:7:9: warning: sizeof on array function parameter will return size of 'int *' instead of 'int []', [-Wsizeof-array-argument]`  
`sizeof(array), sizeof(local_array));`  
`^`  
`array_pointer.c:3:14: note: declared here`  
`void fce(int array[])
^`  
`1 warning generated.`

- Program lze zkompilovat, ale nelze se spoléhat na velikost `sizeof`
- **Ukazatel neneše informaci o velikosti alokované paměti!**

Pole ano „hlídá za nás komplilátor“.

## Příklad komplilace funkce s předáváním pole 1/2

- Argument funkce je pole

```
1 void fce(int array[])
2 {
3     int local_array[] = {2, 4, 6};
4     printf("sizeof(array) = %lu -- sizeof(local_array) = %lu\n",
5            sizeof(array), sizeof(local_array));
6     for (int i = 0; i < 3; ++i) {
7         printf("array[%i]=%i local_array[%i]=%i\n", i, array[i],
8                i, local_array[i]);
9     }
10 ...
11 int array[] = {1, 2, 3};
12 fce(array);
```

`lec04/fce_array.c`

- Po překladu (`gcc -std=c99`) na `amd64`

- `sizeof(array)` vrátí velikost **8 byte** (64-bitová adresa)
- `sizeof(local_array)` vrátí velikost **12 byte** (3×4 byty – `int`)

- Pole se funkcí předává jako ukazatel na první prvek


Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 04: Pole a ukazatele


31 / 50

## Ukazatele a pole

- Proměnná pole `int a[3] = {1,2,3};`  
`a` odkazuje na adresu prvního prvku pole



- Proměnná ukazatel `int *p = a;`  
`p` obsahuje adresu prvního prvku pole



- Hodnota `a[0]` přímo reprezentuje hodnotu na adrese `0x10`.

- Hodnota `p` je adresa `0x10`, kde je uložena hodnota 1. prvku pole.

- Přiřazení `p = a` je legitimní

*Komplilátor zajistí přiřazení adresy prvního prvku do ukazatele.*

- Přístup k 2. prvku lze použít jak `a[1]` tak `p[2]`

- Oběma přístupy se dostaneme na příslušné prvky pole, způsob je však odlišný — Ukazatele využívají tzv. pointerovou aritmetiku

<http://eli.thegreenplace.net/2009/10/21/are-pointers-and-arrays-equivalent-in-c>

## Ukazatelová (pointerová) aritmetika

- S ukazately (pointery) lze provádět aritmetické operace `+ a -`, tj. příčitat nebo odčítat celé číslo
  - `ukazatel = ukazatel stejného typu + (nebo -)` a celé číslo (`int`)
  - Nebo lze používat zkrácený zápis např. `ukazatel += 1` a unární operátory např. `ukazatel++`
- Aritmetické operace jsou užitečné pokud ukazatel odkazuje na více položek daného typu (souvislý blok paměti)
  - Např. pole položek příslušného typu
  - Dynamicky alokovaný souvislý blok paměti
- Příčtením hodnoty celého čísla k pointeru „posouváme“ hodnotu pointeru na další prvek, např.

```
int a[10];
int *p = a;

int i = *(p+2); //odkazuje na hodnotu 3. prvku pole a
  ■ Podle typu ukazatele se hodnota adresy příslušně zvýší
  ■ (p+2) je ekvivalentní adresa p + 2*sizeof(int)
  ■ Příklad použití viz lec04/pointers_and_array.c
```

Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 04: Pole a ukazatele

34 / 50

## Příklad předání ukazatele na pole

- Předáním pole jako ukazatele nemáme informaci o počtu prvků
- Proto můžeme explicitně předat počet prvků v proměnné `n`

```
#include <stdio.h>
void fce(int *array, int n) // array je lokální proměnná
{ // typu ukazatel, můžeme změnit obsah paměti proměnné
  definované v main()
  int local_array[] = {2, 4, 6};
  printf("sizeof(array) = %lu, n = %i -- sizeof(local_array) =
    %lu\n",
    sizeof(array), n, sizeof(local_array));
  for (int i = 0; i < 3 && i < n; ++i) { //testujeme take n!
    printf("array[%i]=%i local_array[%i]=%i\n", i, array[i],
    i, local_array[i]);
  }
}
int main(void)
{
  int array[] = {1, 2, 3};
  fce(array, sizeof(array)/sizeof(int)); // pocet prvku
  return 0;
}
lec04/fce_pointer.c
```

- Přes ukazatel `array` v `fce()` máme přístup do pole z `main()`

## Příklad ukazatele a pole

```
int a[] = {1, 2, 3, 4};
int b[] = {[3] = 10, [1] = 1, [2] = 5, [0] = 0}; //initialization
// b = a; It is not possible to assign arrays
for (int i = 0; i < 4; ++i) {
  printf("a[%i] =%3i   b[%i] =%3i\n", i, a[i], i, b[i]);
}
int *p = a; //you can use *p = &a[0], but not *p = &a
a[2] = 99;
printf("\nPrint content of the array 'a' with pointer arithmetic");
for (int i = 0; i < 4; ++i) {
  printf("a[%i] =%3i   p+%i =%3i\n", i, a[i], i, *(p+i));
}

a[0] = 1   b[0] = 0
a[1] = 2   b[1] = 1
a[2] = 3   b[2] = 5
a[3] = 4   b[3] = 10
Print content of the array 'a' using pointer arithmetic
a[0] = 1   p+0 = 1
a[1] = 2   p+1 = 2
a[2] = 99  p+2 = 99
a[3] = 4   p+3 = 4
```

lec04/array\_pointer.c

Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 04: Pole a ukazatele

35 / 50

## Vícerozměrná pole

- Pole můžeme deklarovat jako vícerozměrná, např. 2D matice

```
int m[3][3] = {
  { 1, 2, 3 },
  { 4, 5, 6 },
  { 7, 8, 9 }
};

printf("Size of m: %lu == %lu\n", sizeof(m), 3*3*sizeof(int));

for (int r = 0; r < 3; ++r) {
  for (int c = 0; c < 3; ++c) {
    printf("%3i", m[r][c]);
  }
  printf("\n");
}
```

lec04/matrix.c

## Vícerozměrná pole a vnitřní reprezentace

### ■ Vícerozměrné pole je **vždy** souvislý blok paměti

Např. `int a[3][3];` reprezentuje alokovanou paměti o velikosti  $9 * \text{sizeof}(\text{int})$ , tj. zpravidla 36 bytů. Operátor `[]` nám tak přede vším zjednoduší zápis programu.

```
int *pm = (int *)m; // ukazatel na souvislou oblast m
printf("%m[0][0]=%i m[1][0]=%i\n", m[0][0], m[1][0]); // 1 4
printf("pm[0]=%i pm[3]=%i\n", m[0][0], m[1][0]); // 1 4
lec04/matrix.c
```

### ■ Dvourozměrné pole lze také deklarovat jako ukazatel na ukazatele (pole ukazatelů) na hodnoty konkrétního typu, např.

- `int **a;` – ukazatel na ukazatele
- V obecném případě však takový ukazatel nemusí odkazovat na souvislou oblast, kde jsou alokovány jednotlivé prvky.
- Proto při přístupu jako do jednorozměrného pole  
`int *b = (int *)a;` nelze garantovat přístup do druhého řádku jako v přechodím příkladě.

## Inicializace pole

### ■ Při deklaraci můžeme hodnoty prvků pole inicializovat postupně nebo indexovaně

*2D pole jsou inicializována po řádcích*

### ■ Při částečné inicializaci jsou ostatní prvky nastaveny na 0

```
void print(int m[3][3])
{
    for (int r = 0; r < 3; ++r) {
        for (int c = 0; c < 3; ++c) {
            printf("%4i", m[r][c]);
        }
        printf("\n");
    }
}

int m0[3][3];
int m1[3][3] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 };
int m2[3][3] = { 1, 2, 3 };
int m3[3][3] =
{ [0][0] = 1, [1][1] = 2, [2][2] = 3 };

print(m0);
print(m1);
print(m2);
print(m3);
lec04/array_inits.c
```

## Pole a vícerozměrná pole jako parametr funkce

### ■ Parametr funkce je ukazatel na pole, např. typu `int`

```
int (*p)[3] = m; // pointer to array of int      Size of p: 8
printf("Size of p: %lu\n", sizeof(p));
printf("Size of *p: %lu\n", sizeof(*p)); // 3 * sizeof(int) = 12
```

### ■ Funkci nelze deklarovat s argumentem typu `[[ ]]` např.

```
int fce(int a[][])
```

neboť kompilátor nemůže správně spočítat index, pro přístup na `a[i][j]` se používá adresová aritmetika jinak

Pro `int m[row][col]` totiž `m[i][j]` odpovídá adrese `*(m + col * i + j)`

### ■ Je však možné funkci deklarovat například jako

- `int g(int a[]);` což odpovídá deklaraci `int g(int *a)`
- `int fce(int a[][13]);` – je znám počet sloupců
- nebo `int fce(int a[3][3]);`

## Řetězcové literály

### ■ Formát – posloupnost znaků a řídicích znaků (escape sequences) uzavřená v uvozovkách

**"Řetězcová konstanta s koncem řádku\n"**

- Řetězcové konstanty oddělené oddělovači (white spaces) se sloučí do jediné, např.

**"Řetězcová konstanta" "s koncem řádku\n"**  
se sloučí do

**"Řetězcová konstanta s koncem řádku\n"**

### ■ Typ

- Řetězcová konstanta je uložena v poli typu `char` a zakončená znakem `'\0'`

Např. řetězcová konstanta `"word"` je uložena jako

|     |     |     |     |      |
|-----|-----|-----|-----|------|
| 'w' | 'o' | 'r' | 'd' | '\0' |
|-----|-----|-----|-----|------|

*Pole tak musí být vždy o 1 položku delší než je vlastní text!*

## Textový řetězec

- Textový řetězec můžeme inicializovat jako pole znaků, tj. `char []`

```
char str[] = "123";
char s[] = {'5', '6', '7' };
printf("Size of str %lu\n", sizeof(str));
printf("Size of s %lu\n", sizeof(s));
printf("str '%s'\n", str);
printf(" s '%s'\n", s);
```

Size of str 4  
Size of s 3  
str '123'  
s '567123'  
lec04/array\_str.c

- Pokud není řetězec zakončen znakem '\0', jako v případě proměnné `char s[]`, pokračuje výpis řetězce až do nejbližšího znaku '\0'

- Na textový řetězec lze odkazovat ukazatelem na znak `char*`

```
char* sp = "ABC";
printf("Size of ps %lu\n", sizeof(sp));
```

Size of ps 8  
ps 'ABC'

- Velikost ukazatele je 8 bytů (pro 64-bit OS)
  - Textový řetězec musí být zakončen znakem '\0'
- Alternativně lze řešit vlastní implementací s explicitním uložením délky řetězce

## Zjištění délky textového řetězce

- Textový řetězec v C je pole (`char []`) nebo ukazatel (`char *`) odkazující na část paměti, kde je uložena příslušná posloupnost znaků.
- Textový řetězec je zakončen znakem '\0'
- Délku textového řetězce lze zjistit sekvenčním procházení znak po znaku až k '\0'

```
int getLength(char *str)
{
    int ret = 0;
    while (str && (*str++) != '\0') {
        ret++;
    }
    return ret;
}

for (int i = 0; i < argc; ++i) {
    printf("argv[%i]: getLength = %i -- strlen = %lu\n",
           i, getLength(argv[i]), strlen(argv[i]));
}
```

Funkce pro práci s řetězci jsou ve standardní knihovně `<string.h>`

■ Délka řetězce – `strlen()`

■ Dotaz na délku řetězce má lineární složitost  $O(n)$ .

lec04/string\_length.c

## Načítání textových řetězců

- Správnost alokace vstupních argumentů je zajištěna při spuštění

```
int main(int argc, char *argv[])
```

- Načtení textového řetězce funkcí `scanf()`

- Použitím `%s` může dojít k přepisu paměti

```
char str0[4] = "PRP"; // +1 \0
char str1[5]; // +1 for \0
printf("String str0 = '%s'\n", str0);
printf("Enter 4 chars: ");
scanf("%s", str1);
printf("You entered string '%s'\n", str1);
printf("String str0 = '%s'\n", str0);
```

Příklad výstupu programu:  
String str0 = 'PRP'  
Enter 4 chars: 1234567  
You entered string '1234567',  
String str0 = '67'  
String str0 = '%s'\n', str0);

lec04/str\_scanf-bad.c

- Načtení maximálně 4 znaků zajistíme řídicím řetězcem "%4s"

```
char str0[4] = "PRP";
char str1[5];
...
scanf("%s", str1);
printf("You entered string '%s'\n", str1);
printf("String str0 = '%s'\n", str0);
```

Příklad výstupu programu:  
String str0 = 'PRP',  
Enter 4 chars: 1234567  
You entered string '1234',  
String str0 = 'PRP',  
String str0 = '%s'\n', str0);

lec04/str\_scanf-limit.c

## Práce s textovými řetězci

- V C jsou řetězce pole znaků zakončené znakem '\0'
- Základní operace jsou definovány v knihovně `<string.h>`, například pro kopírování nebo porovnání řetězců

- `char* strcpy(char *dst, char *src);`
- `int strcmp(const char *s1, const char *s2);`
- Funkce předpokládají dostatečný rozsah alokovaných polí
- Funkce s explicitním limitem na maximální délku řetězců: `char* strncpy(char *dst, char *src, size_t len); int strncmp(const char *s1, const char *s2, size_t len);`

- Převod řetězce na číslo – `<stdlib.h>`

- `atoi()`, `atof()` – převod celého a necelého čísla

Označeny jako `deprecated`, ale jsou rychlé a používají se.

- `long strtol(const char *nptr, char **endptr, int base);`

- `double strtod(const char *nptr, char **restrict endptr);`

Funkce `atoi()` a `atof()` jsou „obsolete“, ale mohou být rychlejší

- Alternativně také např. `sscanf()`

Více viz `man strcpy`, `strcmp`, `strtol`, `strtod`, `sscanf`

## Část II

### Část 2 – Zadání 4. domácího úkolu (HW04)

Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 04: Pole a ukazatele

47 / 50

Diskutovaná téma

### Shrnutí přednášky

Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 04: Pole a ukazatele

49 / 50

### Zadání 4. domácího úkolu HW04



- Termín odevzdání: 05.11.2016, 23:59:59 PST

PST – Pacific Standard Time

Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 04: Pole a ukazatele

48 / 50

Diskutovaná téma

### Diskutovaná téma

- Jednorozměrná a vícerozměrná pole a jejich inicializace
  - Ukazatel
  - Textový řetězec
  - Rozdíl mezi polem a ukazatelem
  - Předávání polí funkcím
  - Vstup a výstup programu - argumenty programy a návratová hodnota
- 
- Příště: Ukazatele, paměťové třídy a volání funkcí

Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 04: Pole a ukazatele

50 / 50