

Pole, ukazatel, textový řetězec, vstup a výstup programu

Jan Faigl

Katedra počítačů
Fakulta elektrotechnická
České vysoké učení technické v Praze

Přednáška 05

B0B36PRP – Procedurální programování

Přehled témat

■ Část 1 – Pole, ukazatele a řetězce

Pole

Ukazatele

Funkce a předávání parametrů

Vstup a výstup programu

Ukazatele a pole

Textové řetězce

S. G. Kochan: kapitoly 7, 10, 11

P. Herout: kapitola 10, 11, 12, 13

■ Část 2 – Zadání 4. domácího úkolu (HW04)

Část I

Pole a ukazatele

Pole

■ Datová struktura pro uložení **více hodnot stejného typu**


■ Slouží k reprezentaci posloupnosti hodnot v paměti

Hodnoty uloženy v souvislém bloku paměti

■ Jednotlivé prvky mají identickou velikost a jejich relativní adresa vůči počátku pole je jednoznačně určena

■ Prvky můžeme adresovat pořadím prvků v poli

Relativní „adresa“ vůči prvnímu prvku

,adresa“=velikost_prvku * index_prvku_v_poli


■ Proměnná typu pole reprezentuje adresu vyhrazeného paměťového prostoru, kde jsou hodnoty uloženy

Adresa_prvku = adresa_prvního_prvku + velikost_typu * index_prvku_v_poli

■ Definice proměnné dochází k alokaci paměti pro uložení definovaného počtu hodnot příslušného typu

■ Velikost pole statické délky nelze měnit

Garance souvislého přístupu k položkám pole

Pole – Příklad 1/3

■ Definice jednorozměrného a dvourozměrného pole

```
/* jednorozmerne pole prvku typu char */  
char simple_array[10];  
  
/* dvourozmerné pole prvku typu int */  
int two_dimensional_array[2][2];
```

■ Přístup k prvkům pole

arr[1][2] = 2*1;

■ Příklad definice pole a tisk hodnot prvků

```
1 #include <stdio.h>  
2  
3 int main(void)  
4 {  
5     int array[5];  
6     Item[0] = 1  
7     Item[1] = 0  
8     Item[2] = 740314624  
9     Item[3] = 0  
10    Item[4] = 0  
11  
12 }  
13  
14 Size of array: 20  
15 Item[0] = 1  
16 Item[1] = 0  
17 Item[2] = 740314624  
18 Item[3] = 0  
19 Item[4] = 0  
20  
21 printf("Size of array: %lu\n", sizeof(array));  
22 for (int i = 0; i < 5; ++i) {  
23     printf("array[%i] = %i\n", i, array[i]);  
24 }  
25  
26 return 0;  
27 }  
28  
29 lec05/array.c
```

Definice pole

■ Hodnota proměnné typu pole je odkaz (adresa) na místo v paměti, kde je pole uloženo

■ Definice proměnné typu pole se skládá z typu prvků, jména proměnné a hranatých závorek []

typ proměnná [];

■ Závorky [] slouží také k přístupu (adresaci) prvků

proměnná_typu_pole [index_prvku_pole]

Příklad definice proměnné typu pole hodnot typu int. Alokace paměti pro až 10 prvků pole.

Tj. 10 × sizeof(int)

```
int array[10];  
printf("Size of array %lu\n", sizeof(array));  
printf("Item %i of the array is %i\n", 4, array[4]);
```

Size of array 40

Item 4 of the array is -5728

Hodnoty pole nejsou inicializovány!

Pole – Příklad 2/3

■ Příklad definice pole

```
1 #include <stdio.h>  
2  
3 int main(void)  
4 {  
5     int array[10];  
6     for (int i = 0; i < 10; i++) {  
7         array[i] = i;  
8     }  
9     int n = 5;  
10    int array2[n * 2];  
11  
12    for (int i = 0; i < 10; i++) {  
13        array2[i] = 3 * i - 2 * i * i;  
14    }  
15  
16    printf("Size of array: %lu\n", sizeof(array));  
17    for (int i = 0; i < 10; ++i) {  
18        printf("array[%i]=%i \t array2[%i]=%i\n", i,  
19               array[i], i, array2[i]);  
20    }  
21  
22    return 0;  
23 }  
24  
25 lec05/demo-array.c
```

Pole – Příklad 3/3

Pole – Příklad 3/3

■ Příklad definice pole s inicializací

```
1 #include <stdio.h>  
2  
3 int main(void)  
4 {  
5     int array[5] = {0, 1, 2, 3, 4};  
6     printf("Size of array: %lu\n", sizeof(array));  
7     for (int i = 0; i < 5; ++i) {  
8         printf("Item[%i] = %i\n", i, array[i]);  
9     }  
10    return 0;  
11 }  
12  
13 lec05/array-init.c
```

■ Inicializace pole

```
1 double d[] = { 0.1, 0.4, 0.5 }; // inicializace pole hodnotami  
2  
3 char str[] = "hallo"; // inicializace pole textovým literálem  
4  
5 char s[] = { 'h', 'a', 'l', 'l', 'o', '\0' }; // inicializace prvků  
6  
7 int m[3][3] = { { 1, 2, 3 }, { 4, 5, 6 }, { 7, 8, 9 } };  
8  
9 char cmd[] [10] = { "start", "stop", "pause" };
```

Pole variabilní délky

- C99 umožňuje definovat tzv. pole variabilní délky – délka pole je určena za běhu programu
V předchozích verzích bylo nutné znát délku při komplikaci.
 - Délka pole tak může např. být argument funkce
- ```
void fce(int n)
{
 // int local_array[n] = { 1, 2 }; inicializace není povolena
 int local_array[n]; // variable length array

 printf("sizeof(local_array) = %lu\n", sizeof(local_array));
 printf("length of array = %lu\n", sizeof(local_array) / sizeof(int));
 for (int i = 0; i < n; ++i) {
 local_array[i] = i * i;
 }
}

int main(int argc, char *argv[])
{
 fce(argc);
 return 0;
}
```
- lec05/fce\_var\_array.c
- Pole variabilní délky však nelze v definici inicializovat

Jan Faigl, 2017 B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele 11 / 50

## Referenční a dereferenční operátor

- Referenční operátor – &**
    - Vrací adresu paměti, kde je uložena hodnota proměnné, před kterou je uveden **&proměnná**
  - Dereferenční operátor – \***
    - Vrací **l-hodnotu** (**l-value**) odpovídající hodnotě na adrese ukazatele **\*proměnná\_typu\_ukazatel**
    - Umožňuje číst a zapisovat hodnotu na adrese dané obsahem ukazatele, např. ukazatel na hodnotu typu **int** (tj. **int \*p**)  
`*p = 10; // zápis hodnoty 10 na adresu uloženou v proměnné p`  
`int a = *p; // čtení hodnoty z adresy uložené v p`
    - Pro tisk hodnoty ukazatele (adresy) lze ve funkci **printf()** použít řídicí řetězec **"%p"**
- ```
int a = 10;
int *p = &a;

printf("Value of a %i, address of a %p\n", a, &a);
printf("Value of p %p, address of p %p\n", p, &p);

Value of a 10, address of a 0x7fffffff95c
Value of p 0x7fffffff95c, address of p 0x7fffffff950
```

Jan Faigl, 2017 B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele 15 / 50

Ukazatele (pointery), proměnné a jejich hodnoty

- Proměnné jsou názvy adres, kde jsou uloženy hodnoty příslušného typu
- Kompilátor pracuje přímo s adresami
Prestože se v případě komplikace zpravidla jedná o adresy relativní.
- Ukazatel (pointer) je proměnná, ve které je uložena adresa. Na této adrese se pak nachází hodnota nějakého typu (např. **int**).
- Ukazatele realizují tzv. **nepřímé adresování** (**indirect addressing**)
- Dereferenční operátor ***** přistupuje na proměnnou adresovanou hodnotou ukazatele
- Operátor **&** vrací adresu, kde je uložena hodnota proměnné

Jan Faigl, 2017 B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele 18 / 50

Pole ve funkci a jako argument funkce

- Lokálně definované pole ve funkci má rozsah platnosti pouze v rámci funkce (bloku)


```
void fce(int n)
{
    int array[n];
    // počítání s array
    {
        int array2[n*2];
    } // po skončení bloku array2 automaticky zaniká
    // zde již není array2 přístupné
} // po skončení funkce, pole array automaticky zaniká
```

Vice o paměťových třídách na 5. přednášce
 - Pole je automaticky vytvořeno a po skončení bloku (funkce) automaticky zaniká (paměť je uvolněna)
 - Lokální proměnné jsou ukládány na tzv. zásobník, který má zpravidla relativně malou velikost, proto pro velká pole může být vhodnější alokovat paměť dynamicky a použít **ukazatele**
 - Pole může být argumentem funkce
- ```
void fce(int array[]);
```
- hodnota je však předávána jako **ukazatel!**

Jan Faigl, 2017 B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele 12 / 50

## Ukazatel (pointer) – příklady 1/2

```
int i = 10; /* promenna typu int */
 /* &i -- adresa promenne i */

int *pi; /* definice promenne typu pointer */
 /* pi pointer na promenou typu int */
 /* *pi promenna typu int */

pi = &i; /* do pi se ulozi adresa promenne i */

int b; /* promenna typu int */

b = *pi; /* do promenne b se ulozi obsah adresy
 ulozene v ukazeteli pi */
```

Jan Faigl, 2017 B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele 16 / 50

## Ukazatele (pointery) a kódovací styl

- Typ ukazatel se značí symbolem **\***
- \*** můžeme zapisovat u jména typu nebo jména proměnné
- Preferujeme zápis u proměnné, abychom předešli omylům
 

```
char* a, b, c; char *a, *b, *c;
```

*Pointer je pouze a Všechny tři proměnné jsou ukazatele*
- Zápis typu ukazatele na ukazatel **char \*\*a;**
- Zápis pouze typu (bez proměnné): **char\*** nebo **char\*\***
- Ukazatel na proměnnou prázdného typu zapisujeme jako
 

```
void *ptr
```
- Prokazatelně neplatná adresa má symbolické jméno **NULL**  
*Definována jako makro preprocesoru (C99 lze použít 0)*
- Proměnné v C nejsou automaticky inicializovány a ukazatele tak mohou odkazovat na neplatnou paměť, proto může být vhodné explicitně inicializovat ukazatele na **0** nebo **NULL**. Např. **int \*i = NULL;**

Jan Faigl, 2017 B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele 19 / 50

## Ukazatel (pointer)

- Ukazatel (pointer) je proměnná jejíž **hodnota je adresa** paměti jiné proměnné
- Pointer **odkazuje** na jinou proměnnou  
*Odkazuje na oblast paměti, kde je uložena hodnota proměnné*
- Ukazatel má typ** proměnné, na kterou může ukazovat
  - Ukazatel na hodnoty (proměnné) základních typů: **char, int, ...**
  - „Ukazatel na pole“: ukazatel na funkci; **ukazatel na ukazatele**
- Ukazatel může být též bez typu (**void**)
  - Velikost proměnné nelze z vlastnosti ukazatele určit
  - Pak může obsahovat adresu libovolné proměnné
- Prázdná adresa ukazatele je definovaná hodnotou konstanty **NULL**  
*Textová konstanta (makro) preprocesoru definovaná jako „null pointer constant“*  
**C99 – lze též použít „int“ hodnotu 0**

C za běhu programu nekontroluje platnost adresy (hodnoty) ukazatele.

*Ukazatele umožňují psát efektivní kódy, při neobzeteném používání mohou vést k chybám. Proto je důležité osvojit si princip nepřímé adresování a pochopit organizační a pristup do paměti.*

Jan Faigl, 2017 B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele 14 / 50

## Ukazatel (pointer) – příklady 2/2

```
printf("i: %d -- pi: %p\n", i, pi); // 10 0x7fffffff8fc
printf("&i: %p -- *pi: %d\n", &i, *pi); // 0x7fffffff8fc
printf("*(&i): %d -- &(*pi): %p\n", *(&i), &(*pi));

printf("i: %d -- *pj: %d\n", i, *pj); // 10 10
i = 20;
printf("i: %d -- *pj: %d\n", i, *pj); // 20 20

printf("sizeof(i): %lu\n", sizeof(i)); // 4
printf("sizeof(pi): %lu\n", sizeof(pi)); // 8

long l = (long)pi;
printf("0x%lx %p\n", l, pi); /* print l as hex -- %lx */
// 0x7fffffff8fc 0x7fffffff8fc
l = 10;
pi = (int*)l; /* possible but it is nonsense */
printf("1: 0x%lx %p\n", l, pi); // 0xa 0xa
```

lec05/pointers.c

Jan Faigl, 2017 B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele 17 / 50

## Funkce a předávání parametrů

- V C jsou **parametry funkce předávány hodnotou**
- Parametry jsou lokální proměnné funkce (alokované na zásobníku), které jsou inicializovány na hodnotu předávanou funkci  
*Vice o volání funkcí a paměti v 5. přednášce*
- void fce(int a, char \*b)**
  - a - je lokální proměnná typu int (uložena na zásobníku)
  - b - je lokální proměnná typu ukazatel na proměnnou typu char (hodnota je adresa a je take na zásobníku)
- Lokální změna hodnoty proměnné neovlivňuje hodnotu proměnné vně funkce
- Při předání ukazatele, však máme přístup na adresu původní proměnné, kterou můžeme měnit
- Ukazatelem tak realizujeme volání odkazem**

Jan Faigl, 2017 B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele 21 / 50

## Funkce a předávání parametrů – příklad

- Proměnná **a** realizuje volání hodnotou
  - Proměnná **b** realizuje volání odkazem
- ```
void fce(int a, char* b)
{
    a += 1;
    (*b)++;
}

int a = 10;
char b = 'A';
printf("Before call a: %d b: %c\n", a, b);
fce(a, &b);
printf("After call a: %d b: %c\n", a, b);
```
- Výstup

Before call a: 10 b: A
After call a: 10 b: B

lec05/function_call.c

Jan Faigl, 2017

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

22 / 50

Předávání parametrů programu

- Při spuštění programu můžeme předat parametry programu prostřednictvím argumentů
- ```
#include <stdio.h> clang demo-arg.c -o arg
int main(int argc, char *argv[])
{
 printf("Number of arguments %i\n", argc); Number of arguments 4
 for (int i = 0; i < argc; ++i) { argv[0] = ./arg
 printf("argv[%i] = %s\n", i, argv[i]); argv[1] = one
 argv[2] = two
 argv[3] = three
 }
 return argc > 0 ? 0 : 1;
} lec05/demo-arg.c
```
- Voláním **return** ve funkci **main()** vracíme z programu návratovou hodnotu, se kterou můžeme dále pracovat

Např. v interpretu příkazů (shellu).

```
./arg >/dev/null; echo $? Návratová hodnota programu je uložena
./arg first >/dev/null; echo $? v proměnné $?, kterou lze vypsat příkazem echo
0 >/dev/null přesměruje standardní výstup do /dev/null
```

Jan Faigl, 2017

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

26 / 50

## Pointery a pole

- Pointer ukazuje na vyhrazenou část paměti proměnné
- Předpokládáme správné použití*
- Pole je označení souvislého bloku paměti
- ```
int *p; //ukazatel (adresa) kde je uložena hodnota int
int a[10]; //souvislý blok paměti pro 10 int hodnot
```
- sizeof(p);** //počet bytu pro uložení adresy (8 pro 64bit)
sizeof(a); //velikost alokovaného pole je 10*sizeof(int)
- Obě proměnné odkazují na paměť, kompilátor s nimi však pracuje rozdílně
 - Proměnná typu pole je symbolické jméno pro místo v paměti, kde jsou uloženy hodnoty prvků pole

Kompilátor nahrazuje jméno přímo pamětovým místem

 - Ukazatel obsahuje adresu, na které je příslušná hodnota (neprímé adresování)
 - **Při předávání pole jako parametru funkce je předáváno pole jako pointer (ukazatel)**

Viz komplikace souboru **main_env.c** překladačem **clang**

Jan Faigl, 2017

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

30 / 50

Funkce **main** a její tvary

- Základní tvar funkce **main**
- ```
int main(int argc, char *argv[]) { ... }
```
- Alternativně pak také
- ```
int main(int argc, char **argv) { ... }
```
- Argumenty funkce nejsou nutné
- ```
int main(void) { ... }
```
- Rozšířená funkce o nastavení proměnných prostředí
- Pro Unix a MS Windows*
- ```
int main(int argc, char **argv, char **envp) { ... }  
Přístup k proměnným prostředí funkci getenv() z knihovny <stdlib.h>.  
lec05/main_env.c
```
- Rozšířená funkce o specifické parametry Mac OS X
- ```
int main(int argc, char **argv, char **envp, char **apple);
```

Jan Faigl, 2017 B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele 23 / 50

## Interakce programu s uživatelem

- Funkce **int main(int argc, char \*argv[])**
  - Při spuštění programu lze předat parametry (textové řetězce)
  - Při ukončení programu lze předat návratovou hodnotu

*Konvence 0 bez chyb, ostatní hodnoty chybový kód*

  - Při běhu programu lze číst ze standardního vstupu a zapisovat na standardní výstup

*Např. scanf() nebo printf()*

  - Při spuštění programu lze vstup i výstup přesměrovat z/do souboru

*Program tak nečeká na vstup uživatele (stisk klávesy „Enter“)*

  - Každý program (terminálový) má standardní vstup (**stdin**) a výstup (**stdout**) a dále pak standardní chybový výstup (**stderr**), které lze v shellu přesměrovat

```
./program <stdin.txt >stdout.txt 2>stderr.txt
```

  - Alternativou k **scanf()** a **printf()** lze využít **fscanf()** a **fprintf()**.
    - Funkce mají první argument soubor jinak, je syntax identická
    - Soubory **stdin**, **stdout** a **stderr** jsou definovány v <**stdio.h**>

Jan Faigl, 2017 B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele 27 / 50

## Příklad komplikace funkce s předáváním pole 1/2

- Argument funkce je pole
- ```
void fce(int array[])
{
    int local_array[] = { 2, 4, 6 };
    printf("sizeof(array) = %lu -- sizeof(local_array) = %lu\n",
    sizeof(array), sizeof(local_array));
    for (int i = 0; i < 3; ++i) {
        printf("array[%i]=%i local_array[%i]=%i\n", i, array[i],
        i, local_array[i]);
    }
}
...  
int array[] = { 1, 2, 3 };
fce(array); lec05/fce_array.c
```
- Po překladu (**gcc -std=c99**) na **amd64**
 - **sizeof(array)** vrátí velikost 8 bajtů (64-bitová adresa)
 - **sizeof(local_array)** vrátí velikost 12 bajtů (3×4 bajty – **int**)
 - Pole se funkcí předává jako ukazatel na první prvek

Jan Faigl, 2017 B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele 31 / 50

Argumenty funkce **main**

- Základní tvar funkce **main**
- ```
int main(int argc, char *argv[]) { ... }
```
- **argc** – obsahuje počet argumentů programu
- Všechny jména spouštěného programu*
- Argumenty jsou textové řetězce oddělené mezerou (bílým znakem)
- **argv** – pole ukazatelů na hodnoty typu **char**
- Typ „čteme“ zprava doleva*
- Pole **argv** má velikost (počet prvků) daný hodnotou **argc**
  - Každý prvek pole **argv[i]** obsahuje adresu, kde je uložen textový řetězec argumentu (tj. typ **char\***)
  - Textový řetězec (argument) je posloupnost znaků (typ **char**) zakončený znakem '\0'. „null character“ – konec textového řetězce
  - Alokace paměti pro uložení argumentů (textových řetězců) je provedena při spuštění programu
- V případě programu pro OS zajišťuje zaváděc program („loader“) a standardní knihovna C.*

Jan Faigl, 2017 B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele 24 / 50

## Příklad programu s výstupem na **stdout** a přesměrováním

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(int argc, char *argv[])
4 {
5 int ret = 0;
6
7 fprintf(stdout, "Program has been called as %s\n", argv[0]);
8 if (argc > 1) {
9 fprintf(stdout, "1st argument is %s\n", argv[1]);
10 } else {
11 fprintf(stdout, "1st argument is not given\n");
12 fprintf(stderr, "At least one argument must be given!\n");
13 ret = -1;
14 }
15
16 } lec05/demo-stdout.c
```

- Příklad výstupu – **clang demo-stdout.c -o demo-stdout**

```
./demo-stdout; echo $? Program has been called as ./demo-
Program has been called as ./demo-
1st argument is not given 1st argument is not given
At least one argument must be given!
255 ./demo-stdout ARGUMENT 1>
std::cout <> echo $? 0
```

Jan Faigl, 2017 B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele 28 / 50

## Příklad komplikace funkce s předáváním pole 2/2

- Kompilátor **clang** (ve výchozím nastavení) upozorňuje na záměnu **int\*** za **int[]**
- ```
clang fce_array.c
fce_array.c:7:16: warning: sizeof on array function parameter
will return size
of 'int*' instead of 'int []' [-Wsizeof-array-argument]
sizeof(array), sizeof(local_array));
```
- fce_array.c:3:14: note: declared here
void fce(int array[])*
- 1 warning generated.*
- ```
lec05/fce_array.c
```
- Program lze zkompilovat, ale nelze se spoléhat na velikost **sizeof**
  - **Ukazatel nenese informaci o velikosti alokované paměti!**
- Pole ano „hlídá za nás kompilátor“.*

Jan Faigl, 2017 B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele 32 / 50



## Textový řetězec

- Textový řetězec můžeme inicializovat jako pole znaků, tj. `char[]`
- ```
char str[] = "123";
char s[] = {'5', '6', '7'};
printf("Size of str %lu\n", sizeof(str));
printf("Size of s %lu\n", sizeof(s));
printf("str '%s'\n", str);
printf(" s '%s'\n", s);
```
- Size of str 4
Size of s 3
str '123'
s '567123'
- le05/array_str.c
- Pokud není řetězec zakončen znakem '\0', jako v případě proměnné `char s[]`, pokračuje výpis řetězce až do nejbližšího znaku '\0'.

- Na textový řetězec lze odkazovat ukazatelem na znak `char*`

```
char *sp = "ABC";
printf("Size of ps %lu\n", sizeof(sp));
```

Size of ps 8

■ Velikost ukazatele je 8 byteů (pro 64-bit OS)

■ Textový řetězec musí být zakončen znakem '\0'

Alternativně lze řešit vlastní implementací s explicitním uložením délky řetězce

Jan Faigl, 2017

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

43 / 50

Práce s textovými řetězci

- V C jsou řetězce pole znaků zakončené znakem '\0'
 - Základní operace jsou definovány v knihovně `<string.h>`, například pro kopírování nebo porovnání řetězců
 - `char* strcpy(char *dst, char *src);`
 - `int strcmp(const char *s1, const char *s2);`
 - Funkce predpokládají dostatečný rozsah alokovaných polí
 - Funkce s explicitním limitem na maximální délku řetězců: `char* strncpy(char *dst, char *src, size_t len); int strncmp(const char *s1, const char *s2, size_t len);`
 - Převod řetězce na číslo – `<stdlib.h>`
 - `atoi()`, `atof()` – převod celého a necelého čísla
 - `long strtol(const char *ptr, char **endptr, int base);`
 - `double strtod(const char *ptr, char **restrict endptr);`
 - Funkce `atoi()` a `atof()` jsou „obsolete“, ale mohou být rychlejší
 - Alternativně také např. `sscanf()`
- Vice viz [man strcpy, strncmp, strtol, strtod, sscanf](#)

Jan Faigl, 2017

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

46 / 50

Shrnutí přednášky

Načítání textových řetězců

- Správnost alokace vstupních argumentů je zajištěna při spuštění
- ```
int main(int argc, char *argv[])
{
 // Použití %s může dojít k přepisu paměti
 char str0[4] = "PRP"; // +1 \0
 char str1[5]; // +1 for \0
 printf("String str0 = '%s'\n", str0);
 scanf("%4s", str1);
 printf("Enter 4 chars: ");
 // Příklad výstupu programu:
 // String str0 = 'PRP'
 // Enter 4 chars: 1234567
 // You entered string '1234567'
 // String str0 = '67'
 // lec05/str_scand-bad.c
```
- Načtení textového řetězce funkcí `scanf()`

```
char str0[4] = "PRP";
char str1[5];
...
scanf("%4s", str1);
printf("You entered string '%s'\n", str1);
printf("String str0 = '%s'\n", str0);
```

Příklad výstupu programu:  
String str0 = 'PRP'  
Enter 4 chars: 1234567  
You entered string '1234'  
String str0 = '67'  
lec05/str\_scand-limit.c

- Načtení maximálně 4 znaků zajistíme řídicím řetězcem "%4s"

## Část II

### Část 2 – Zadání 4. domácího úkolu (HW04)

## Zjištění délky textového řetězce

- Textový řetězec v C je pole (`char[]`) nebo ukazatel (`char*`) od- kazující na část paměti, kde je uložena příslušná posloupnost znaků.

- Textový řetězec je zakončen znakem '\0'

- Délku textového řetězce lze zjistit sekvenčním procházení znak po znaku až k '\0'

```
int getLength(char *str)
{
 int ret = 0;
 while (str && (*str++) != '\0') {
 ret += 1;
 }
 return ret;
}
```

■ Funkce pro práci s řetězci jsou ve standardní knihovně `<string.h>`

■ Délka řetězce – `strlen()`

■ Dotaz na délku řetězce má lineární složitost  $O(n)$ .

```
for (int i = 0; i < argc; ++i) {
 printf("argv[%i]: getLength = %i -- strlen = %lu\n",
 i, getLength(argv[i]), strlen(argv[i]));
}
```

lec05/string\_length.c

Nebo jen while (\*str++) ret +=1;

Jan Faigl, 2017

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

45 / 50

## Zadání 4. domácího úkolu HW04

### Téma: Prvočíselný rozklad

Povinné zadání: 2b; Volitelné zadání: 3b; Bonusové zadání: 5b

- Motivace: Rozvinout znalost použití cyklů, proměnných a jejich reprezentace ve výpočetní úloze.

- Cíl: Osvojit si algoritmické řešení výpočetní úlohy

- Zadání: <https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/b0b36prp/hw/hw04>

■ Načtení posloupnosti kladných celých čísel (menších než  $10^6$ ) za- končených nulou a jejich rozklad na prvočinitele.

■ Volitelné zadání rozšiřuje rozsah hodnot vstupní čísel až do  $10^8$  (celá čísla v rozsahu 64-bitů). S ohledem na výpočetní náročnost řešení vyžaduje sofistikovanější přístup výpočtu s využitím techniky `Eratostenova sítě`.

■ Bonusové zadání dále úlohu rozšiřuje zpracování čísel s až 100 ciframi. Řešení vyžaduje implementaci `vlastní reprezentace velkých celých čísel` spolu s `operacemi` celočíselného dělení se zbytkem.

- Termín odevzdání: 11.11.2017, 23:59:59 PST

PST – Pacific Standard Time

Jan Faigl, 2017

B0B36PRP – Přednáška 05: Pole a ukazatele

48 / 50